burda

EVRENSEL MODA

burda

Sayı 2018/6 HAZİRAN
7.90 TL.

ISSN 1301-9732
9 771301 973003
K.K.T.C. 10.00 TL.

Yaz GELDİ!

TOPRAK TONLARINDA SERİN TUTAN KUMAŞLAR VE BOL KESİMLİ MODELLERLE RAHAT VE HAVADAR BİR YAZA MERHABA!

Ayın modeli: *Buklet kumaştan ceket-şort takım*

44-52 BEDENLERE
Minimalist ama kadınsı kesimler, heyecan verici detaylar

ERKEK MODASI
İster hafta sonu ister iş yeri için keten gömlek ve pantolon takım

KÜÇÜK KIZLARA
110-134 bedenler arası katlı etek, fırfırlı tulum

KUMAŞ TRENDİNDE
KETEN FAVORİ!

DİKİŞ OKULU
Adım adım açıklamalarla havalı bir pantolon-etek

AKSESUAR DÜNYASINA EL EMEĞİ İLE GİRİŞ: MAKRAME ÇANTALAR, PAYET APLİKELER

EDİTO



BU YAZA ÇOK YAKIŞACAK...

Sizin, eşiniz ve çocuğunuz için harika bir tatil gardırobunun temel parçaları yanında büyük bedenler için bu kez çizgili ve puanlı kumaşlara fırsat tanıyan minimalist kesimler ayrıca toprak tonlarının ağırlığını sonuna kadar hak eden özel detaylar bu sayıda sizin için toplandı. Beğeneceğinizi umuyorum. Patronlarımızın sadece başlangıç için bir yol gösterici olduğunu zaten biliyorsunuz, hayal gücünüzle kendinizden katarak ortaya çıkan yorumlarınız emeğinize değer katacaktır. Tasarımlarınızı bizimle de paylaşırsanız çok mutlu oluruz.

Heyecanla beklediğinizi bildiğimiz **Burda Çocuk** dergimizi bu ay içinde bayilerde bulabileceksiniz. İçinde yepyeni modellerin yanı sıra daha önceden hatırlayacağınız çok beğenilen birkaç modele de tekrar yer ayırdık. Tükenmeden edinmenizi tavsiye ediyorum.

Güzel günlerde buluşalım.

Özgür Alev Tezcanlı, Yazı İşleri Müdürü
aozgurkaya@doganburda.com

burda patronları artık internette!
shop.burda.com.tr'den dilediğiniz modeli kopya çıkarmaya gerek kalmadan kumaşınıza uygulayıp, keyifle dikin.
shop.burda.com.tr

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR



burda

YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Yönetim Danışmanı: **Ferhan Kaya Poroy**
Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Grafik Tasarım: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Gülderen Pamir**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: 0312 207 00 71

YÖNETİM
Tüzel Kişi Temsilcisi: **M. Rauf Ateş**
Satış ve Dağıtım Direktörü: **Egemen Erkorol**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**
Üretim Planlama Direktörü: **Yakup Kurtulmuş**

REKLAM
Reklam Grup Başkanı: **Nisa Aslı Erten Çokça**
Grup Başkan Yardımcısı: **Neslihan Can**
Satış Koordinatörü: **Dilhan Çekiçer, Zeynep Rendeci**
Satış Müdürü: **Beril Güroğlu Sözkesen, Şerife Dökmetaş, Hülya Hankendi, Melis Kayahan**
Reklam Teknik:
Ayfer Kaygun Buka - Şaban Yazır
Telefon: 0212 336 53 60 Faks: 0212 336 53 91
Reklam Rezervasyon:
Telefon: 0212 336 53 00 - 57 - 59
Faks: 0212 336 53 92 - 93
Ankara Reklam-Bölge Temsilcisi: **Sezinur Balıkçıoğlu**
Telefon: 0312 207 00 72 - 73
Reklam Hedef Sayfalar:
Telefon: 0212 336 53 70 - Faks: 0212 336 53 91
Bölgeler Reklam Satış Müdürü: **Dilek Ünlü**
Telefon: 0212 336 53 72 - Faks: 0212 336 53 91

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
ALMANYA:
Michael Neuwirth
T. +49 89 9250 3629 - michael.neuwirth@burda.com
AVUSTURYA/İSVİÇRE:
Christina Bresler
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
FRANSA/LUKSENBURG/BELÇİKA/HOLLANDA:
Marion Badolle-Feick
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA:
Jeannine Soeldner
T. +44 20 3440 58 32 - jeannine.soeldner@burda.com
ABD/KANADA/MEKSİKA:
Salvatore Zammuto
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
YUNANİSTAN/PORTEKİZ/İSPANYA/HİNDİSTAN/ASYA:
Jessica Loose
T. +49 89 92 50 24 68 - jessica.loose@burda.com
İSKANDİNAV ÜLKELERİ:
Ulrik Brostrom T. +45 23 28 97 69 - ubr@jbmedia.dk

YÖNETİM YERİ: **Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23 34387 Şişli / İst.**
Telefon: **0212 410 32 00** Faks: **0212 410 35 81**
e-posta: burda@doganburda.com

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:16 Ümraniye / İstanbul TELEFON: 0216 444 44 03 FAKS: 0216 365 99 07 - 08 www.bilnet.net.tr**
DAĞITIM: **Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. TEL: 0212 449 63 63**
Yayın Türü: **Yerel, süreli, aylık** FIPP üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: **0 212 478 0 300**
e-posta: okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri Hattı: **0212 478 0 300** Faks: **0212 410 35 12-13**
abone@doganburda.com **www.doganburda.com**
Çalışma saatleri her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ

ÇOCUK MODASI Sayfa: 28



TREND MODELLER Sayfa: 72



KLASİK MODA Sayfa: 80



GÜNCEL MODA Sayfa: 28



BÜYÜK BEDEN Sayfa: 66



FOTOĞRAF: U2/ULI GLASEMANN. PRODÜKSİYON: MARIANNE MUSSLER

SEZONUN OLMAZSA OLMAZLARI

Yeni sezonun en önemli trendlerinin farklı kullanımlarını deneyebilirsiniz.


ANTONIO BERARDI


MARC CAIN


CÉLINE


MARINA RINALDI

Asimetrik

GÖRÜNÜM
Asimetri yazın olmazsa olmazı. Sivri etek uçları ve eğimli omuz kesimleri modaya uygun silueti belirliyor.

ÖNERİ
Asimetriye doğru ve uygun aksesuarlarla, örneğin tek küpeler ya da bilezik gibi hoş ve uyumlu bir görünüm kazandırın.

Açık omuz

GÖRÜNÜM
Bu stil bu yazın da olmazsa olmazlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. En doğrusu bunları gerek sutyen askısını saklayan gerekse duruşu sağlamlaştıran geniş askılarla kullanmak.

ÖNERİ
Dikkati güzel bir dekolteye çekin ve mutlaka ince zarif bir kolye takın.

Karışık çizgiler

GÖRÜNÜM
Enine boyuna: Farklı çizgiler bu sezon çılgınca bir araya getirilerek yepyeni bir görünüm kazanıyorlar.

ÖNERİ
Bu bağlamda fazlanın da fazlasını yapın; örneğin çizgili bir çanta gibi.

Uzak Doğu stili

GÖRÜNÜM
Rahat ve havalı. Bu sezon Uzak Doğu esintilerinin hakim olduğu baskılar ve kesimlerle akıcı siluetlere merhaba deyin.

ÖNERİ
Uzun boylu hanımlara bu stildeki giysilerle düz terlikler, kısa boylulara plato tabanlı terlikler öneriyoruz.

FOTOĞRAF: IMAXTREE.COM (7); HERSTELLER

MAVİ&BEYAZ



Tatil beldelerinin çatılarından, kapı ve pencerelerinden yansıyan mavi tonları şıklığınızı tamamlayan aksesuarlarda!

9

8

6

2

4

5

1

3

7

1. **Tavus kuşu kanadı nakışlı hasır portföy çanta, n11.com'dan 220 TL.** **2.** **Hasır örgü çanta, İpekyol'dan 259 TL.** **3.** **Mavi-beyaz çizgili mayo, Mango'dan 159.99 TL.** **4.** **İki renk deniz havlusu, Mudo Concept'ten 39.98 TL.** **5.** **Sadece size özel tasarımlar için charm'lar, Pandora'dan 279.00 TL.** **6.** **Retro güneş gözlüğü, Vepa62'den 595.00 TL.** **7.** **Nomadic sandalet, Vepa62'den 349.00 TL.** **8.** **Kurdele detaylı hasır şapka, Mudo'dan 59.95 TL.** **9.** **İki renk kemer, İpekyol'dan 79 TL.**

AĞA TAKILDIK!

Eski zamanın alışveriş fileleri şimdinin moda çantası!





...ÇOK ŞIK





KULLANIŞLI...

PEMBE YA DA YEŞİL: HER RENK KORDON OLABİLİR!



Modacılar file çantaları ipek gece elbiseleri ve yüksek topuklu ayakkabılarla podyumda sergiledi!



Malzeme:
Yuvarlak kamış çanta sapı, hafif çekiç, makas, mezura, çakmak. İp 50 m 35 cm boyda çanta için.

MAKRAME ÇANTA YAPIYORUZ:



1. Adım:
1.55 m uzunlukta 32 ip kesin: İkişer ipi yarısından katlayın ve çanta sapına ilmek atarak geçirin (her çanta sapı için 8 ilmek).



2. Adım:
Dıştan iki ipi yana yatırın. Sağ ipi iki orta ipin üstünden sola yatırın, sonra sol ipin altından, sonra sol ipi iki orta ipin altından sağa yatırın.



3. Adım:
Sol ipi arkadan öne sağ ipin ilmeğinden geçirin ve düğümü sıkılaştırın.



4. Adım:
Düğüm araları 10 cm. Şimdi sırayla düğümleri yapın (ilk sırada çanta sapı başına 7 düğüm).



5. Adım:
İpin sağlamlığına göre düğümleri güçlendirmek için üstlerine çekiçle vurun.



6. Adım:
İkinci sırayı 2. ve 3.adımlar gibi çalışın. 1.sıradaki dış ipleri sonradan 2.sıranın dış iplerine düğümleyin.



7. Adım:
Çanta sapı başına 5 sıra düğüm çalışın ve bitince tüm iplerin uçlarını yakarak köreltin.



8. Adım:
Yan kenarları da aynı şekilde makrame düğümleriyle bağlayın.



9. Adım:
En son çanta tabanını düğümleyin, iplerin uçlarını yine yakarak köreltin.

KORKMAZ

Hayatın lezzeti

Aşiyan Kahvaltı Takımı

Güne güzel bir başlangıç yapmanızı sağlayacak lezzetler, özel sunumlar ister. Birbirinden farklı renk ve desen seçeneği ile Aşiyan, kahvaltı sofralarınızın aradığı tasarımları sizlerle buluşturuyor...





- 6 Adet Servis Tabağı
- 6 Çay Fincanı
- 6 Çay Fincanı Tabağı
- 2 Adet Oval Tabak
- 4 Adet Kahvaltılık
- 1+1 Demlik + Kapağı
- 1+1 Şekerlik ve Kapağı
- 1+1 Tuzluk ve Biberlik

Aşiyan Collection Kahvaltı Takımı

New Bone Porcelain • 30 Parça

PARLAK VE GÖSTERİŞLİ

Bu yaz kadınlar takı yerine payetlerle ışıldayacak: Payetli kumaşın en dozunda kullanıldığı yer ise tişört gibi temel parçalar.



STREETSTYLE LONDON



STREETSTYLE PARIS



STREETSTYLE NEW YORK

IŞILDA, PARLA!

Tişört tamam da sizi kesmedi mi? Üstüne yol yol payet dikmeye ne dersiniz?



Malzeme:
Payetli kumaş, hazır tişört, dikiş malzemesi

TİŞÖRTE PAYETLİ KOL DİKİYORUZ:



1. Adım:
Tişörtü ters döndürün, önce iki kolu sonra kolların yan dikişlerini sökün.



2. Adım:
İki kolu ütüleyin, sonradan kolları düzgün takabilmek için ön ve arka yüzünü sabunla işaretleyin.



3. Adım:
Kolları iplik yoluyla uyumlu olacak şekilde payetli kumaşın tersine iğneleyin.



4. Adım:
Dikiş payı vermeden kolları biçin, payetleri bozmamaya dikkat edin.



5. Adım:
Payetli kolların çevresindeki payetleri sökün: Baskı kenarında 2 cm, yan dikişlerde ve omuz başlarında 0.5 – 1 cm. Diğer payetler sökülmesin diye iplik uçlarını düğümleyin.



6. Adım:
Payetli kolları yüzü yüzünde katlayın, yan kenarlardan dikin. Gerekiyorsa yan kenarlara ve baskı kenarına overlok dikiş çekin.



7. Adım:
Yan dikiş kenarlarına söktüğünüz payetleri tek tek dikin.



8. Adım:
Baskı payını içe kıvırın, elde dikin, eksik payetleri dikin.



9. Adım:
Payetli kolları tişörte dikin, gerekiyorsa kol oyuğuna overlok dikişle sürfile yapın ve boş yerlere payetleri dikin.

Amway Artistry Cilt Bakım Ürünleri ile gözlerinize hak ettiği bakımı verin

"Gözler Ruhun Aynasıdır"

Çok çalışma ve çok az uykunun neden olduğu işaretleri yok edin




ARTISTRY HYDRA-V™ Göz için Canlandırıcı Jel Krem

ARTISTRY YOUTH XTEND™ Yoğun Besleyici Göz Kremi



ARTISTRY SUPREME LX™ Yenileyici Göz Kremi



CİLDİNİZİ NEMLENDİRMEK, RENKLENDİRMEK VE AYDINLATMAK İÇİN EN HAFİF YOL

Kimin için?
Göz jellerinin dokusu daha hafiftir - başta yağlı ciltler olmak üzere her cilt tipi için uygundur. Nemlendirici ve yağlı olmayan bu jel krem, cildin üzerinde kayar ve hızlı bir şekilde emilir.

Faydaları nelerdir?
Göz çevresindeki alanı hızlı bir şekilde ferahlatır ve anında nemlendirir, bu şekilde gözler daha canlı bakar. Şişkinliğin ve göz altındaki koyu renkli halkaların azaltılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Nasıl kullanmalıyım?
Gözlerinize hızlı bir şekilde canlılık ve yüzünüze aydınlık getirmesi için sabahları ilk iş olarak bu kremi uygulayın.

YAŞLANDIRICI ELEMENTLERE KARŞI KORUMA İÇİN GÜÇLÜ FORMÜL

Kimin için?
Göz çevresindeki alanda erken yaşlanma işaretlerini yavaşlatmak, daha genç görünmek ve kaz ayaklarını hedef almak isteyenler tarafından kullanılabilir.

Faydaları nelerdir?
İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görüntüsünü hafifletmek amacı ile hassas göz çevresi için tasarlanmıştır. Çevresel hasara karşı korumak ve göz çevresindeki cildi canlı ve tazelenmiş tutmak için güçlü bir antioksidan komplekstir.

Nasıl kullanmalıyım?
Cildinizi temizledikten ve tonik uygulamasından sonra cilt bakımınızın nemlendirme parçası olarak bu kremi kullanın.

YENİLEYEN VE SIKILAŞTIRAN LÜKS KREM

Kimin için?
Tüm cilt tipleri için uygundur, lüks, sıkı ve kalkık bir cilt isteyen ve hızlı sonuçlar arayan herkes tarafından kullanılabilir.

Faydaları nelerdir?
İnce çizgiler ve kırışıklıklardan göz altındaki torbalara ve sarkan göz kapaklarına kadar göz çevresindeki görünür yaşlanma belirtilerini azaltır.

Nasıl kullanmalıyım?
Cildinizi temizledikten ve tonik uygulamasından sonra göz çevresindeki tüm alana nazik, hafif dokunuşlarla içeriden dışarı doğru 360° daire hareketi ile uygulayın. Günde iki kere ve makyaj öncesi baz olarak kullanılabilir.

www.amway.com.tr

AMWAY ARTISTRY CİLT SAĞLIĞI BAŞ EĞİTMENİNDEN CİLTLE İLGİLİ İPUÇLARI



"GÖZ ÇEVRESİNDEKİ CİLT, DİĞER ALANLARA GÖRE DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE YAŞLANMA BELİRTİSİ GÖSTERİR"

Michelle D'Allaird,
Cilt Sağlığı Baş Eğitmeni

Hepimiz "gözler, ruhun aynasıdır" sözünü duymuşuzdur. Gerçekte de gözlerimiz bizim yaşam hikayemizi anlatır. Gözlerimiz ışıldar ve parlar, ıslanır ve ağlar, acı ile yanar ve sevinç ile erir. Aynı zamanda yaşadığımız her başarılı yılın dakika dakika detaylarını da gösteren ilk alandır.
Göz çevresindeki cilt, diğer alanlara göre yaşlanma belirtilerini daha çabuk gösterir. Bu hassas dokunun korunması, erken yaşlarda ve buna ihtiyacımız olduğunu fark etmeden önce mutlak bir gerekliliktir. Aslında bu çok kolay bir iştir ve ARTISTRY ile daha da kolaylaşmaktadır. Göze özel ürünün kullanılması önemlidir.



Göz ürünleri, göz çevresindeki hassas alan için formüle edilmiştir ve hassasiyeti ve tahrişi minimize etmektedir.
ARTISTRY serisi, farklı sorunlara hitap eden farklı ürünler sunmaktadır.
Hassas göz alanının bakımına özel kaliteli markamızın ürünlerinden üçüne göz atmak için bu sayfada önerdiğimiz ürünlere bakınız.
Göz ürünleri, hem sabah hem de gece kullanımına uygundur. Temizlik ve tonik uygulamasından sonra kullanınız. Hassas göz alanına az miktarda narin hareketlerle uygulayacağınız ürün anında cildinizi iyileştirecek ve koruyacaktır.

PANTOLON-ETEK

Havadar ve şık: Yumuşak pamuklu kumaştan dikilen pantolon-etekle güneşi üstünüzde taşıyın.




Kumaş önerisi: Hafif tok duran pamuklu, keten, düz ya da esnek sentetik katkılı kumaş

Yan boy: 59 cm
Paça bolluğu: 80 cm

MODEL 103 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ
- Desenli, streç pamuklu kumaş, 140 cm enden: Bd 34 – 38: 1.40 m, Bd 40 – 44: 1.45 m.
- Tela
- 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı
- 3 küçük dikişsiz çıtçıt

Ayrıca:
Patron kâğıdı, kalem, makas, sabun, dikiş iğnesi, toplu iğne

Biçki planı






Pafta A:
Patron 4,6,7 ve 9
Pafta B:
Patron 1,2,3,5 ve 8
Bd 34
Bd 36
Bd 38
Bd 40
Bd 42
Bd 44

PANTOLON-ETEK PATRONU…
… pembe yüzeyli olduğu için paftada kolay bulunur. Patron kâğıdını paftaya iğneleyin, seçtiğiniz bedenin kalıplarını çizgi ve yazılarıyla patron kâğıdına aktarın. Kalıpları kesip çıkartın. Ekstra öneri: 3 – 9 arası patronlardan 2x çıkartarak biçkiyi kolaylaştırın. 8 numaralı iki parçalı patronu ortadan yapıştırın.


Paftadaki patronlar




BİÇKİ PLANI…
… patronları kumaşa nasıl yerleştirip, iğneleyeceğinizi gösterir. Gri parçalara tela ütüleyin. Patronlar (kalıplar)

1 Orta ön pantolon etek (sağ) 1x
2 Yan ön pantolon etek (sağ) 1x
3 Pat (sağ) 2x
4 Sol ön pantolon etek 1x
5 Cep torbası 2x
6 Kalça robası 2x
7 Arka pantolon etek 2x
8 Ön pervaz kumaş katında 1x
9 Arka pervaz 2x


kumaşın yüzü kumaşın tersi tela




1 **Parçaları biçin:** Kalıpları (patronları) tek kat kumaşın ön yüzüne iğneleyin. Önemli: 1 ve 2 numaralı kalıplarda baskılı yüz üstte. 3-7 ve 9 numaralı patron birer kat yazılı yüzü üstte ve bir kat yazılı yüzü altta kumaşa iğnelenecek. Cetvel ve sabunla dikiş ve baskı payını çizin: ön ve arka pantolon eteklerde 3 cm baskı, diğer tüm kenar ve dikişlerde 1.5 cm pay. Parçaları biçin.




2 **Tela:** Telayı ikiye katlayın, yapışkanlı yüzü içte. 8 ve 9 numaralı patronu çizime göre iğneleyin, kenarlarına 1.5 cm dikiş payı verin, parçaları biçin. Telaları ait oldukları kumaş parçaların tersine ütüleyin. Ön parçaların cep girişi kenarlarına 2 cm ende tela şerit ütüleyin.




3 **İşaretleri kumaşa aktarın:** Parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun. Patronları iğneleyin. Tüm parçalara patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi), patronda gösterilen çizgi ve işaretleri kumaşın tersinden aktarın. Çakışma çizgileri, ön orta ve baskı çizgileri teyelle kumaşın ön yüzüne aktarılacak.




4 **Arka pensler:** Arka parçaları pens ortasından katlayın, yüzü içte. Pensleri iğnelediğinizde işaretli çizgiler üst üste gelsin. Pensleri sivrilterek dikin, iplik uçlarını düğümleyin, pensleri arka ortaya ütüleyin.




5 **Kalça cepleri:** Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişi kenarlarına iğneleyin, dikin. Payları kesin cep torbasına ütüleyin. Torbaları ek dikişten dikiş payına dikin.




6 **Cep torbalarını birleştirin:** Torbaları içe döndürün. Kenarları teyelleyin, ütüleyin. Cep girişlerini, çakışma çizgisine göre, kalça robalarına teyelleyin, içten üst üste iğneleyin ve dikin. Paylara birlikte sürfile yapın. Torbaları yan kenarlara teyelleyin.




7 **Ön pililer:** Ön pantolon etekleri, pili çizgileri ve okları üst üste gelecek şekilde katlayın, kumaşın yüzü içte. İğneleyin, yukarıdan pili okuna kadar dikin. Dikiş uçlarını makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Pili derinliklerini cep girişlerine ütüleyin.




8 **Pat:** Bir patın yekpare biçilmiş birit kısmından telalayın ki, sonra düğme tutsun. Patları yüzü yüzünde üst üste iğneleyin. Ön ve alt kenarları çizime göre dikin, payı kesin, köşeleri eğik kesin. Biritin köşe paylarını kesin (oklar). Patı döndürün, kenarları teyelleyin, ütüleyin. Açık kenarları üst üste iğneleyin.




9 **Sağ ön pantolon-etek / ek dikişi:** Patı üst tarafından yüzü yüzünde orta pantolon-eteğe iğneleyin (dikiş 1), alt kenar baskı çizgisi işaretinde. Yan ön eteği yüzü yüzünde patın üstünden orta pantolon eteğe iğneleyin. Ek dikişlerini kapatın. Payları kesin, birlikte sürfile yapın, yan pantolon-eteğe ütüleyin. Patı öne yatırın. Cep torbalarını üst kenara teyelleyin.




10 Yan dikişler / Açıklık: Arka pantolon etekleri yüzü yüzünde ön eteklerin üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin (dikiş 3). Sağ parçanın yan dikişini yukarıdan aşağıya kapatın. Sol parçada yan dikişi aşağıdan açıklık işaretinin 10 cm önüne kadar kapatın (ok). Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Paylara, açıklıkta da, sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.




11 Gizli fermuar: Fermuarı açın. Bir bandını üstü alta gelecek şekilde kumaş kenarının 5 mm yanından bir açıklık kenarına iğneleyin. Dişleri üstte dikiş çizisi işaretinden başlasın. Fermuarı fermuar ayağıyla açıklık işaretine kadar dikin. Dişler bu sırada rulo olacak. İkinci bandı aynı şekilde diğer açıklık kenarına dikin, dikiş uçlarını sağlamlaştırın.




12 Yan dikişleri tamamlayın: Fermuarı biraz çekin. Ön etekleri tekrar yüzü yüzünde arka eteğin üstüne koyun, yan dikişi fermuarın dibine kadar kapatın, bu sırada fermuar ucunu biraz geri çekmelisiniz. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın.




13 Bacak arası dikişleri: Arka pantolon etekleri yüzü yüzünde ön pantolon eteklerin üstüne koyun, bacak arası kenarlarını iğneleyin (dikiş 4) ve dikin.
Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.




14 Orta dikiş: Bir pantolon-etek parçasını döndürün, tersi dışta. Bacakları iç içe sokun. İç bacak dikişlerini üst üste iğneleyin. Orta dikişi ön üst kenardan arka üst kenara kadar iğneleyin ve dikin. Patı araya almayın. Payı kesin, sürfile yapın, bacak arasına kadar ütüleyerek açın. =Patı eteğin üst kenarına teyelleyin.




15 Pervaz: Arka pervazları yüzü yüzünde üst üste koyun, orta dikişi çekin. Payları ütüleyerek açın. Ön pervazı yüzü yüzünde arka pervazın üstüne koyun, sağ yan dikişi (etekle karşılıklı) dikin (dikiş 5). Payı ütüleyerek açın. Pervazın alt kenarına sürfile yapın.



16 Pervazı yüzü yüzünde pantolon eteğin üst kenarına iğneleyin, arka orta dikişler ve sağ yan dikişler aynı hizada olsun. Pervazın dar kenar paylarını açıklık kenarının 5 mm önüne kadar dışa katlayın, iğneleyin. Pantolon-eteğin paylarını fermuarla birlikte dışa katlayın ve pervaz kenarının üstünden iğneleyin. Üst kenar boyunca dikin. Payları kesin.



17 Pervazı içe döndürün, dikin: Pervazı yukarı kaldırın, payı pervaza ütüleyin ve ek dikişin hemen yanından dikin. Pervazı içe döndürün. Kenarı ütüleyin. Dar pervaz kenarlarını el dikişiyle fermuar bantlarına dikin. Alt pervaz kenarını orta dikişlerin ve sağ dikişin paylarına dikin.





18 Birit / baskı: Pat biritini sol pantolon-eteğe iğneleyin. Üç çıtçıt tepesini süs olarak takın, üst cep torbasını da araya alarak. Kalça robasını ise araya almayın.
Baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve teyelleyin. Paça baskılarını dışarıdan görünmeyecek şekilde el dikişiyle yapın.

ÇİZGİLİ KUMAŞ DİKİŞİ ÖZEN GEREKTİRİR


Çizgili seviyorsanız, dikerken bazı püf noktalarını bilmelisiniz ki, sonuç mükemmel olsun.

START
Dikişlerde çizgilerin birbirini tamamlaması için, biri aşağıda biri yukarıda olarak görsel çirkinlik yaratmaması için önce tüm patronlara çizgi işaretlerini çizin. Patronları dikerken olacağı gibi aynı hizaya getirin, dikiş sayılarına dikkat edin.






Çizgiler tam olarak üst üste gelecek şekilde katlayın.




Kumaş katlarını iğneleyerek sabitleyin. İğneyi batırırken çizgilerin üst üste geldiğini kontrol edin.


Patronu kumaşın üstüne koyun. Patrona önceden çizdiğiniz çizgiler aynı pozisyonda olmalı.




Çizgili kumaşı ilk kez dikenler önce tüm patronları kumaşa çizmeli ve doğru mu diye sık sık kontrol etmelidir.



FİNAL
Kaymaması için dikmeden önce çizgileri kenarlardan üst üste iğneleyin, iğneleri yatay saplarsanız üstünden makine çekebilirsiniz.



ÇİZGİLİ KUMAŞ BİÇKİSİ



Heyecanla beklediğiniz yepyeni Burda Çocuk dergisinde neler mi var?



68 – 164 bedenler arası kız ve erkek çocuklar için birbirinden güzel, hepsi yeni pantolon, şört, elbise ve ceket modelleri... En minikler için bahçıvan pantolonlar, önden düğmeli elbiseler; genç kız ve delikanlı adayları için harika bir trençkot-pelerin modeli yanı sıra aksesuar ve oyuncak önerileri ve daha neler neler... Bu sayıyı kaçırırsanız üzülürsünüz.



KALIN ÜST KOL İÇİN
PATRON UYUMU

Kıyafetin kolları dar mı geliyor? Üst kol ölçüsüne uygun patron değişikliğini nasıl yapacağınızı bu sayfada bulabilirsiniz.

START



Omuz başından kol ucuna kadar iplik yoluna paralel dikey bir çizgi çizin, sonra koltuk altının 3 cm altından yatay bir başka çizgi çizin.

Bu çizgilerden patronu omuz başının hemen altına ve yan dikişlerin hemen önüne kadar kesin. Üst parçaları gerekli bolluk ölçüsüne uyacak şekilde çekerek ayırın. Esas iplik yolu geçerlidir.

ÇİFT DİKİŞLİ KOLLAR
Çift dikişli kolda – blazer ve manto – üst kolları aynı temel prensibe göre bollaştırın, alt kol aynı ölçüde kalsın.


Kolun sadece dirseğe kadar olan kısımda bollaşması için patron parçalarını kol ucunda tekrar yan yana yapıştırın. Bu sırada yatay çizgi kesiği kenarları otomatik olarak biraz üst üste biner. Yeni iplik yolu omuz başı kesiğinden baskı kenarına devam eder. Baskı kenarında küçük bir katlamayla patronu dengeleyin.

KOLLAR

DÜZENLİ OLMAK BİR SANATTIR…

… bu nedenle dikiş malzemenizi derli toplu tutacak bir set her eve lazım.





Malzeme:
Beyaz ve gri keten, nane yeşili deri, beyaz pamuklu, yapışkanlı tela, kasnak, toplu iğne, iğne, makas, iplik, mandal, yüksük, kalın ve sağlam iplik, pamuklu verev bant, zikzak bordür

DİKİŞ SETİ DİKİYORUZ:



1. Adım:
Kasnağın iç çeperini patron kâğıdına aktarın ve cepler için 15 cm ve 9 cm arayla yatay çizgiler çizin.



2. Adım:
3 patron hazırlayın: Büyük daire (beyaz keten), ¾ daire (gri keten), ¼ daire (deri). Patronların kenarlarına 3 cm dikiş payı verin.



3. Adım:
Deriye yapışkanlı tela ütüleyin, kesin ve beyaz pamuklu kumaşa karşılıklı gelecek şekilde ütüleyin.



4. Adım:
Verev bandın üst kenarını incecik içe kıvırın, mandalla tutturun ve dikin.



5. Adım:
Sonra dokuma bandı üst kenarın 3 cm altına dikin.



6. Adım:
¾ gri keten daireyi kesin ve üstüne dikey olarak iki zikzak sutaşı iğneleyin. Sonra verev bandı üstten iğneleyin, dikin.



7. Adım:
Gri keteni beyaz keten daireye iğneleyin, zikzak bordür boyunca dikerek küçük cepler oluşturun.



8. Adım:
Deri parçasını keten parçalara mandallayın ve etrafından 0.5 cm ende dikin. Kasnağa geçirip, iyice gerin.



9. Adım:
Son olarak arkadaki dikiş payını iri el dikişiyle içe katlayıp dikin, büzün ve ipliği çekerek büzün.

Mavi ve beyazın canlılığı, keten ve işleme, çini deseni: Yaz tatilinden kıyafet manzaraları…

FOTOĞRAF: ASTRID OBERT - PRODÜKSİYON: SABINE MAEULEN

SAHİLLERE
HOŞ GELDİNİZ

OTANTİK BLUZ
Beden 110 – 134
Küçük Hippie kızın işlemeli bluzu trompet kollu. Nakış kol ağızlarında, etek ucunda da yineleniyor.


Kumaş: Pamuklu batist



130

MİNİ ETEK
Beden 36 – 44
Nervürlü ilik patlı mini etek ayrıca robasından çıkan fırfırla bezeli.

Kumaş: İşlemeli pamuklu



119

TUNİK
Beden 36 – 44
Dantel detaylı, trompet kollu rahat ama kadınsı çizgiye sahip bluzun sıfır yakası çapraz bantlı. Kol uçları volanlı.


Kumaş: Keten



115

MAKSİ ELBİSE
Beden 36 – 44
Maksi elbise sezonun trendi balon kolları, omuz pencereleri ve çini deseni işlemeli kumaşıyla sıcak yaz günleri için ideal.


Kumaş: Viskon



110B

BLUZ
Beden 18 – 22
Çini deseni işlemeleri ve evde bile tatil günlerini çağrıştıran havasıyla şahane bir bluz. Sırtındaki derin açıklığın uçları püsküllü kordonla bağlanıyor.

Kumaş: İşlemeli pamuklu kumaş



109B

TUNİK
Beden 72 – 88
Uzun ve dar kesimli tunik yüksek bel dikişiyle ince bir siluet sağlıyor. İnce keten kumaş sıcak yaz günleri için ideal, ayrıca plaj kıyafeti olarak da çok uygun.

Kumaş: Keten



120

Bluzun bedeni
18 – 22

Elbisenin bedeni
72 – 88



TİŞÖRT

Beden 36 – 44

İlk bakışta çok sade gibi duran tişörtün güzelliği ayrıntılarında gizli: Yuvarlak roba kenarı hafif büzgülü ve uygun renkli bordürle süslü aslen spor olan model, bir anda kadınsı bir tarza bürünmüş.

Kumaş: Jarse



121

KISA YELEK
Beden 110 – 134
Küçük jakar yeleğin kol patları ve ön kenarları püsküllü bordürle süslü.


Kumaş: Jakar



132

ASKILI ELBİSE
Beden 110 – 134
Birazcık uğraşabilirsiniz ama öyle keyifli bir sonucu var ki zahmete değer. İşlemeli, evaze elbise öndeki bordürüyle çok şeker. Birkaç hoş ayrıntıyla nasıl güzelleştiğine şaşmamak imkânsız.


Kumaş: İşlemeli pamuklu batist



131

TULUM
Beden 110 – 134
Beli lastik, fırfırlı ve düşük omuzlu, kumaşı çizgili şeker mi şeker bir kısa tulum.

Kumaş: Pamuklu



133

ŞORT
Beden 36 – 44
Yaz tatilinin vazgeçilmez parçası: Pilili şort yazlık buklet kumaşı nedeniyle sadece tatilde değil, şehirde de giyilebilir. Paçaları zikzak bordürle süslü.


Kumaş: Buklet



105A

ÖRGÜ BLUZ
Beden 110 – 134
Yaz günü örgü mü? Evet, pamuklu iplikten örülürse neden olmasın? Ajur desenli modelin omuzları püsküllü.


Malzeme: Pamuk örgü ipi



135

ETEK
Beden 110 -134
Romantik bir katlı etek: Parçaların birbirine eklenmesiyle dikiliyor.

Kumaş: Batist ya da vual



134



ÇOK GÜZEL!

Adım adım dikiş açıklamasıyla en acemi terzilerin bile kolayca üstesinden geleceği çarpıcı bir etek.

KATLI ETEK DİKİYORUZ:



Malzeme:
Batist ya da vual kumaş, farklı ene sahip tığ işi ara danteli, mezura, lastik, çengelli iğne, makas



1. Adım:
Katlar için istediğiniz ende (boy = en) kumaş şeritler biçin (ölçüler dikiş açıklaması sayfalarında). Şeritlerin üst kenarlarına iri düz dikiş çekin ve büzün.



2. Adım:
Büzgülü şeritleri bir üstteki şeridin alt kenarına dikin.



3. Adım:
Bel ölçüsünü alın ve şeridi biçin (bel çevresi + 2 cm x 10 cm). Kısa kenarlarından birleştirin, boydan ikiye katlayın ve ütüleyin, eteğin beline dikin.



4. Adım:
Aynı bolluğun 2 cm fazlasında lastik kesin, çengelli iğneyle bel kemerindeki açık dikişten geçirin, uçlarını dikin.



5. Adım:
Danteli dikiş çizgilerinin üstüne dikin.

Artık dikiş dikmek hem çok zevkli hem de çok kolay!

shop.burda.com.tr

Tıklayın, bedeninize ve zevkinize uygun modeli kolayca dikin!

burda



126-082015-DL

126 A,B ELBISE

Detaylı Bilgi

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Belden itibaren boy 68 cm Malzeme: Elbise A: 130 cm ende viskon krep: 3.20-3.20-3.25-3.30-3.30...

4.60 TL — SEPETE EKLE



138-102014-DL

138 ETEK

Detaylı Bilgi

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Etek boyu belden itibaren 73 cm (eteğin üst kenarı belin 4 cm üstü) Malzeme: İpek, 145...

2.99 TL — SEPETE EKLE



134-102014-DL

134 DERI CEKET

Detaylı Bilgi

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Arka boy yaklaşık 75 cm Kollar 3 cm kısa Malzeme: Süet. 44 beden 3 tabaka toplam 42 ayak deriden...

4.90 TL — SEPETE EKLE



141-102014-DL

141 ÇIFT KAT BLUZ

Detaylı Bilgi

Beden 44, 46, 48, 50, 52 Arka boy: Kısa bluz 63 cm, uzun bluz 75 cm Uyarı: İki ayrı bluz dikilecek, üst üste giyilecek....

3.90 TL — SEPETE EKLE

Sevgili okurlar,


Burda Dergisi yıllardır dikiş dikmek konusunda dikişseverlere yardımcı oldu. Şimdi sizlere yepyeni bir hizmetimizden bahsetmek istiyoruz.

Tüm dünyada 50 yılı aşkındır moda ve dikişseverlerin vazgeçilmez dergisi Burda, artık dijital ortamda da sizlere hizmet veriyor. shop.burda.com.tr adresinden 3000'den fazla modeli görebilir, dikmek istediğiniz modelleri satın alarak kolayca dikebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken shop.burda.com.tr'yi tıklayarak beğendiğiniz modeli yazıcınızdan çıkış alarak kumaşınıza uygulamak. İster kendiniz ister sevdikleriniz için dikebileceğiniz bu modelleri görmek için shop.burda.com.tr'yi tıklayın, seçin ve dikin. Yaratıcılığınızı harekete geçirin.



DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI


PAFTALAR



A-D paftalarını derginizin dikiş açıklamalarının orta kısmında bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki patron kutucuğunda patronu hangi paftada (A- D) bulacağınız, patronun çizili olduğu renk (kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), patron numaraları ve bulacağınız bedenler çizgi türü de belirtilerek verilmiştir.

Patron numaralarını paftanın kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu arada patron rengine de dikkat etmeniz gerekir.

PATRONLARIN KAĞIDA AKTARILMASI



Ya doğrudan mulaj kağıdına kopyalayın ya da patronun altına kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun altına da kağıdı yerleştirip, patrondaki çizgilerin üzerinden küt uçlu bir iğne ya da terzi rulosuyla geçin.


Patronlardaki yazı ve sayıları da kağıda aktarın. Çıkardığınız patronları dikiş açıklamalarındaki örnek çizimle karşılaştırın.

DİKİŞ SÖZLÜĞÜ


Uzatın
Patron parçalarının paftada orijinal büyüklüklerinde verilemedikleri durumlarda patronları verilen ölçüde uzatmanız gerekir. Ölçü okun ucundan başlayarak alınmalıdır.




Birleştirin
Düz bir çizgiyle uzatılamayacak büyük patron parçaları paftada iki parça halinde verilmektedir. Bunların kağıda aktarıldıktan sonra birbirlerine yapıştırılmaları gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste gelmesi gereken küçük üçgen işaretleri de verilmiştir.



Dikiş sayısı
Dikiş sayıları parçaların nasıl dikileceklerini belirtmektedir. Aynı sayılar üst üste gelmelidir.




Kol takma işareti
Kol evindeki ve koldaki küçük yatay işaretlerdir. Kol takımı sırasında üst üste gelmeleri gerekir. Ayrıca sağ kolun sağ kol evinde, sol kolun sol kol evinde olmasını da sağlarlar.




Çakışma işaretleri
Uzun dikişlerde verilmektedir. Küçük yatay işaretlerin üst üste gelmesi gerekmektedir.




Yırtmaç işareti
Fermuar yaka açıklığı, etek yırtmacı gibi açıklıkların başlangıcı ve sonunu belirtir.



Pili işareti
Pilileri ok yönünde kapatın.



Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki patron şemasında (biçki planında) görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir işaret bulunmaktadır.



Büzmek
Yedirmek
Esnetmek

Baskı ayağı
Üst baskı dikişleri ve süs dikişleri bu işaretle belirtilirler.



Makas
Paftada dikiş payı verilmemesi gereken kenarlar ve kesilecek yerler, örn. cep ağzı gibi, makas işaretiyle belirlenmiştir.



İlik



Düğme


Halka


BİÇKİ

Kumaş gereksinimi
Verilen kumaş gereksinimi orijinal kumaşa göre hesaplanmıştır. Kumaşınızın eni değiştiği oranda kumaş gereksinimi de değişecektir. Kumaşın deseni patronları kumaşa tek bir yönde yerleştirmeniz gerekip gerekmediğini ve parçaların karşılıklı kesilip kesilmeyeceğini belirler.

Biçki planı
Biçki planında patronları kumaşa en doğru nasıl yerleştireceğinizi göreceksiniz. Bu arada kumaş genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride olarak kullanılmaktadır.
Tek kat kumaşla yapılan biçkide kumaşın yüzü üstte olmalıdır.
Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken patron parçaları biçki planında kesikli çizgilerle belirtilmişlerdir.
Gri alanlar telalanacak kısımları göstermektedir.



Dikiş ve baskı payları
Burda patronlarında dikiş ve baskı payları verilmemiştir. Dikişler için 1 – 2 cm, baskı için 2 – 5 cm pay vermenizi öneririz.

Patron çizgilerinin aktarılması
Patrondaki çizgileri bir kopya kâğıdı yardımıyla ya da teyelle kumaşın tersine aktarın.
Cepler ya da ön orta gibi kumaşın yüzünden de görünmesi gereken çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

Kumaşta yön
Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda havların tek yöne yatmaları gerekir. Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzeyinde gezdirerek belirleyebilirsiniz.
Eliniz hav yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler yatar, havın ters yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler havalanır.
Hav olan kumaşlarda patronların kumaşa hep aynı yönde olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir.
Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle verilmiştir.

Desen yönü
Desen yönü olan kumaşlarda patronların kumaşa alt kenarları hep aynı yönde bakacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine çizgili ya da enine desenli kumaşlarda desenin uzun dikişlerde birbirini tutması önemlidir.

Tela
Telalar sentetik ya da doğal elyaflardan yapılmış olabilirler. Çok çeşitli kalitelerdeki telalarla her kumaş türüne uygun telayı bulabilirsiniz.
Tela modelde gerekli kısımlardaki sertliği ve düzgün duruşu sağlar. Modelde hangi telayı nasıl kullanacağınız dikiş açıklamalarında verilmiştir.

TEKNİK TERİMLER

Düz iplik
Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü (örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi olarak verilmiştir ya da bazen patronun düz bir kenarı düz iplik olarak tanımlanmıştır. Patronu kumaşa yerleştirirken düz ipliğin kumaşın kenarına (=dokuma kenar) paralel gelmesine çok dikkat etmek gerekir.

Kumaş katı
Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı olarak adlandırılır. Patronlarda da bu kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve biçki planlarında kesikli çizgiyle belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara pay verilmez ve dikiş yapılmaz.

Kumaşın tersi ve yüzü
Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, renk ve dokuma olarak daha yoğun ve güzel olan kısmıdır. Tersi ise daha solgundur ve genellikle içte kalır.

Yüzü yüze
Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste koyun. Bu durumda kumaşların tersleri dışta kalacaktır.

Kapatın
Kapatmakla kastedilen genellikle iki kumaş parçasının yüzü yüze birbirine makine ile dikilmesi ve sonra terse doğru döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve genellikle tam dipten makine çekerek bastırılır.

Pervaz
Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları temizlemek /kapatmak için kullanılan bir kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz için ayrı bir patron verilmemekte genellikle patrona çizilmekte ve oradan ayrıca kâğıda aktarılmaktadır. Ceket ve mantolardaki ön geniş pervazlar genellikle klapa olarak adlandırılırlar.

Teyellemek / Dikmek / Bastırmak (Çıma dikişi)
Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla dikmek anlamına gelir.
Dikmek genellikle makine ile dikmek anlamı taşımaktadır. Bir dikişin bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden ince makine çekmek anlamına gelir. Süs dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması amacıyla kullanılır.

Yedirmek / Büzmek/ Esnetmek
Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. (Form vermekte kullanılır) Büzgü ise uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi anlamına gelir. Bunun için uzun kenara makinenizin en geniş ayarıyla dikiş geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin.

Sürfile, kenarların temizlenmesi
Kumaşın kenarında dikiş payını boylu boyunca zikzak dikişle dikin, böylece iplerin çözülmesini engellemiş olursunuz. Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden deneyin. Aynı işlemi overlok ile de yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir.


Çıtlatmak
Üst üste gelen iki dikiş payının dikişe doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece dikiş açıldığında ya da bastırıldığında (örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün durması ve yüz kısmında kasmaması ya da bolluk yapmaması sağlanmış olur.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ


DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI

● Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal ●●● Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir.
●● Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. ●●●● Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.


Elbise




Bluz




Etek ve Pantolon-etek




Pantolon




Büyük beden Bd. 44 – 52



Tulum




Ceket




Yelek




Body




Erkek modelleri



Çocuk modelleri




Çocuk örgü model




101 ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 68 cm



Yeşil patron, pafta A
Patron parçaları 1 - 10
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Düz ya da esnek elbise kumaşı.
Orijinal kumaş:
Desenli streç pamuklu.

Malzeme: tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.
Biye bandı Bd 36: 1.35 m,
Bd 38: 1.40 m, Bd 40: 1.45 m,
Bd 42: 1.50 m, Bd 44: 1.55 m.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.


Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Kumaş ölçüsü

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
	140	2,15	2,20			2,25

Biçilecek parçalar:
1 Orta ön parça kumaş katında 1x
2 Yan ön parça 2x
3 Orta arka parça 2x
4 Yan arka parça 2x
5 Yan pat 2x
6 Ön etek kumaş katında 1x
7 Arka etek 2x
8 Ön pervaz kumaş katında 1x
9 Arka pervaz 2x
10 Cep torbası 4x
Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:
■ Arka parçaların penslerini kapatın, ortaya ütüleyin. Orta ve yan ön ile arka parçalarda omuz kenarlarını dikin (dikiş 1 ve 2). Payları ütüleyerek açın.
■ Yan ön ve arka parçaların yan dikişlerini kapatın, dikiş 3. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.
■ Yan patları kat çizgisinden katlayın ve ütüleyin, kumaşın tersi içte. Açık kenarlarından ve esneterek 4 numaralı dikişten itibaren yan ön parçaya iğneleyin, devamında 5 sayılı dikişe kadar yan arka parçaya iğneleyin, patın omuz işaretleri omuz dikişinde. Patı yan parçaların üstüne teyelleyin.
■ Yan ön ve arka parçaları patla birlikte yüzü yüzünde ön ve arka parçanın yan kenarlarına dikin, dikiş 7, patı araya alarak. Arka parçalarda 6 numaralı dikişin yanındaki köşeye kadar dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve ön ile arka parçalara ütüleyin. Yan ön parçaların alt kenarlarını yüzü yüzünde eğik ön parça kenarlarına iğnelerken pat uçlarını araya alın, devamında pensleri iğneleyin ve dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve alta ütüleyin. Yan dikişlerin kalanını aşağıdan köşeye kadar dikin, bu sırada ek dikişlerin payını tekrar yukarı yatırmalısınız.
■ Biye bandı üst bedenin yaka açıklığı kenarına ve alt kenarına teyelleyin, fitili kısmı üst bedende, bant kısmı dikiş payında.
■ Arka eteklerin penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.
■ Arka eteklerin yan dikişlerini kapatın, cep girişlerini açık bırakın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.
■ Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişi payına dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste dikin.
■ Ön eteğe ok yönünde pili katlayın, dikiş payına teyelleyin.
■ Eteği üst bedene dikin (fermuar ayağı ile), dikiş 10, fitilli biyeyi araya alın. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.
■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, dişleri yaka kenarından başlasın. Arka orta dikişi fermuara kadar kapatın, payı ütüleyerek açın. Pervazların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 8. Payı ütüleyerek açın. Pervazın iç kenarına sürfile yapın.
■ Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin. Pervaz uçlarını dikiş çizgisi işaretinin 5 mm önünden arkaya yatırın ve yaka açıklığına iğneleyin. Açıklık paylarını dışa yatırın, yaka açıklığına iğneleyin. Fitilli biyeyi de araya alarak yaka açıklığı kenarına makine çekin. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün. Kenarı ütüleyin, biye boşta kalsın. Arka pervaz uçlarını kıvırarak fermuar bantlarına dikin.
■ Ön, arka parça ile pervazların kol oyuğu kenarlarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin ve dikin. Kalan kol oyuğu kenarlarını önce önden omuz tünelinden dışarı çıkartın ve omuz dikişine kadar üst üste dikin. Payları kesin, çıtlatın. Pervazları dikiş payına dikin, içe döndürün. Pervaz iç kenarlarını yan dikişlerin payına dikin.
■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle dikin.




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


102 ELBİSE ●●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42

Belden itibaren boy 64 cm



Siyah patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 27
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42



Kumaş önerisi:
Tok duran elastik elbise kumaşı.
Esnek kumaştan dikin.
Orijinal kumaş:
Elastik pike, elastik astar.

Malzeme: Tela. 1 metal fermuar, 45 cm. 2 dikişsiz çıtçıt.

Patronu paftadan kâğıda aktarın. Patronları kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Kumaş ölçüsü

Beden		34	36	38	40	42
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,40	1,45		1,50	
Astar	140	0,50	0,55			0,60

Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Ön bel patı kumaş katında 1x
23 Arka parça 2x
24 Arka bel patı 2x
25 Ön etek kumaş katında 1x
26 Arka etek 2x
27 Askı 2x
Astar
Patron 21, 22, 23 ve 24
Tela için bkz. biçki planı. Ön parçada ön ortanın köşelerine tela parçaları ütüleyin.

İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin.
■ Ön parçadaki pensleri kapatın. Pens derinliklerini ortadan kesin ve ütüleyerek açın, sivri uçlarına ütü bastırın. Arka parça penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin.
■ Askıları kat çizgisinden katla-

yın, yüzü içte, uzun kenarlarını ve arka dar kenarlarını dikin, köşeleri eğik kesin, askıları döndürün ve ütüleyin. Açık askı uçlarını ön parçanın alt kenarına teyelleyin, dikiş 5.

■ Ön parçanın dikiş payımı alt köşeden kesin. Ön bel patını ön parçanın alt kenarına dikin, dikiş 1, askıları araya alın. Arka bel patlarını dikin, dikiş 2. Payları kesin, ütüleyerek açın.

■ Eteklerin penslerini dikin, ortaya ütüleyin. Ön eteği ön bel patına dikin, arka etekleri arka bel patlarına dikin. Bd 34, 36, 40 ve 42: Fermuarın üstünde 45 cm ölçün ve işaretleyin.

■ Fermuar ve arka orta dikiş: Fermuarı görünürde kalması için, açıklık kenarını içten arka ortanın 5 mm yanından işaretleyin. Açıklık ucu için astardan 4x4 cm birer pervaz kesin. Pervazı dıştan açıklık ucunun üstünden arka eteklere yatırın, iğneleyin. İçten çizgi boyunca dikin, açıklık ucuna yatay dikiş çekin. Dikiş payını köşelerden kesin. Pervazları içe döndürün, kenarı ütüleyin, devamında yukarı doğru açıklık kenarlarını ütüleyin. Açıklık ucunda pervazları tekrar yukarı kaldırın. Arka orta dikişi pervazda ve etek parçalarında yırtmaca kadar kapatın, payı ütüleyerek açın, yırtmaçta içe ütüleyin. Fermuarın alt ucunda pervazı tekrar alta yatırın. Önce bir yırtmaç tarafında içe ütülenen payı ve pervazı tekrar dışa açarak yatırın. Fermuarı üstü alta gelecek şekilde hazırlanmış açıklık kenarına iğneleyin, dişler kat yerinin yanından arka parçanın üstünde olsun. Elbisenin iç tarafından açıklık kenar çizgisinden/pervaz ek dikişinden dikin. Fermuarı açıklığın içine yatırın, payı içe katlayın ve ütüleyin. Sonra diğer açıklık kenarını aynı şekilde boştaki fermuar bandına dikin. Açıklık ucunda etek parçalarını yukarı kaldırın, köşeden köşeye yatay dikin. Eteği alta döndürün. Astarın penslerini ve dikişlerini, yan ve omuz dikişleri haricinde, dikin.

■ Yaka ve kol oyukları, omuz dikişleri: Astarın omuz kenar payımı içe ütüleyin. Astarı yüzü yüzünde ön ve arka parçalara iğneleyin. Fermuar açıklığında astarı dikiş çizgisi işaretinin 1 cm arkaya katlayın, yaka kenarına iğneleyin. Elbisenin açıklık paylarını dışa yatırın, astarın üstünden iğneleyin. Yaka ve kol kenarları boyunca dikin, yaka ve kol oyuğu köşelerinde dikiş payını kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. Döndürmek için omuz kenarlarını içe sokun ve alttan çekip çıkartın. Yaka ve kol kenarlarını ütüleyin. Omuz dikişlerini çekerken astarı araya almayın. Dikiş payını ütüleyerek açın ve astarın altına sokun. Astarın omuz kenarlarını el dikişiyle kapatın.

■ Kol oyuklarında astarı tekrar yukarı yatırın, kumaşın ve devamında astarın yan dikişlerini kapatın, payı ütüleyerek açın, astarı tekrar alta döndürün.


■ Astarın alt kenar payını bel dikişi payına dikin. Arka astar kenarlarını fermuar bantlarına dikin.

■ Etek ucunda yırtmaç paylarını tekrar dışa açın, baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle dikin. Yırtmaç paylarını kapatın, baskı payına dikin.

■ Sağ askı ucuna çıtçıt tepelerini, sol uca alt çıtçıtları takın.

■ Askıları ön parçaların üstünden geçirin ve iğneleyin. Kol oyuğu köşelerinde gizli dikişle ön parçaya tutturun.

Biçki planları




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

103 A DİKİŞ OKULU

103 B PANTOLON ETEK

Beden 34, 36, 38, 40, 42, 44

Yan boy 59 cm



Kumaş önerisi: Pamuklu, keten ya da sentetik katkılı hafif tok kumaş.


Orijinal kumaş: Boydan çizgili pamuklu.


İşlem sırası: Malzeme, biçki ve dikiş için bkz. 103 A Dikiş Okulu modeli.

104 A,B CEKET ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 53 cm





Kumaş önerisi:
Buklet görünümlü ceket kumaşı (A) ya da hafif tok duran, kaba görünümlü olmayan kumaş (B).
Orijinal kumaş: A: Buklet görüntülü fantezi kumaş,
B: Keten-viskon karışımlı ince gabardin. A, B: Astar.

Malzeme:
A, B: Tela. İki parçalı 1 fermuar,
Bd 36 – 42: 45 cm,
Bd 44: 50 cm. 2 dikişsiz çıtçıt.
Sadece A modeli için:
Püsküllü bant: 0.70 m.
Sadece B için: Süs dikiş ipliği.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. A modelinin gevşek dokulu kumaşının çalışma şekli: Biçkiden sonra kenarlara hemen sürfile yaparak iplik atmasını önleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş A,B 140	1,55		1,60		
Astar A,B 140	0,95	1,00			


Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
21 Sağ ön parça 1x
22 Sol ön parça 1x
23 Orta ön parça 2x
24 Yan ön parça 2x
25 Orta arka parça 2x
26 Yan arka parça 2x
27 Orta arka pat 1x
28 Yan arka pat 2x
29 Ön etek 2x
30 Arka etek kumaş katında 1x
31 Ön kol 2x
32 Arka kol 2x
33 Sağ ön pervaz 1x
34 Sol ön pervaz 1x
35 Arka pervaz kumaş katında 1x
Astar A, B
36 Arka astar 2x
37 Ön astar kol 2x
38 Arka astar kol 2x
Ayrıca patron 23, 24, 29, 30
Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca kolların ve ceketin baskı payına (etek parçası) tela ütüleyin.

İşlem sırası:


Ceket A, B

■ Yan ön parçaları orta ön parçalara dikin, dikiş 1. Yan arka parçaları orta arka parçalara dikin, dikiş 4. Arka orta dikişi kapatın, payı ütüleyerek açın.

■ Arka patın uzun kenar dikiş payını içe ütüleyin, teyelleyin.



Biçki planları
Patronları tek kat kumaşa iğneleyin. Asimetrik 21, 22 ve 33, 34 numaralı patronları baskılı yüzü üste gelecek şekilde kumaşın ön yüzüne iğneleyin. Sağ ve sol parçaları karşılıklı aynı biçin.



Orta patı ortalayarak arka orta dikişe, yan patları ortalayarak yan dikişlere iğneleyin. Patın orta işareti dikişte. Patları iki yandan 7 mm enden dikin. B modelinde: Süs dikişi yapılacak.

■ Ön eteği ön parçalara (dikiş 2), arka eteği arka parçaya dikin, dikiş 5. Payları ütüleyerek açın.

■ Yan dikişleri çekin, dikiş 6, payları ütüleyerek açın.

■ 36 – 40 beden için fermuarı ön kenar ölçüsünde kısaltın. Fermuarı ayırın. Bandı üst tarafı alta gelecek şekilde sol yan ön parçanın ek dikiş kenarına teyelleyin (kumaşın yüzünden), dişler parçada, bant dikiş payında dursun. Fermuar baskı çizgisinde bitsin.

■ İkinci fermuar parçasını aynı şekilde sağ ön parçanın ön kenarına teyelleyin.

■ Sağ ve sol ön parçayı orta ön parçalara dikin, dikiş 3, solda fermuarı araya alın, dikiş payını yana ütüleyin.

■ Alt kol dikişlerini çekin, dikiş 7, payı ütüleyerek açın. Kolları ön ve arka parçalara dikin, dikiş 8 ve 9. Payı koltuk altına kadar kola ütüleyin. Ceket B'de: Kol takma dikişlerinin 7 mm yanından dikiş çekin. Üst kol dikişlerini kapatın, dikiş 10. Dikiş payını ütüleyerek açın. Kolların baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Sadece ceket A için: Püsküllü bandı kol baskı kenarının altına teyelleyin, saçaklar dışta kalsın, sonra el dikişiyle dikin.

■ Pervazların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 11, payı ütüleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde cekete iğneleyin, ön kenarlara ve yaka kenarına dikin, dikiş 15, sağda fermuarı araya alın. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin.

■ Ön kenarlarda pervazı tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin, sonra pervazı içe döndürün.


■ Astar dikişi: Arka orta dikişi çekin, hemen yanından hareket pilisini dikin. Piliyi bir yana ütüleyin, pensleri ve kalan dikişleri kapatın, astar kolları takın.

■ Ceketi astarlayın, baskı: Astarı yüzü yüzünde pervazın iç kenarına dikin. Astarı tersi tersinde ceketin içine sokun, kolları da. Baskı paylarını içe katlayın, elde dikin. Ceketin etek ucunda astar kenarını katlayın, hafif ütüleyin, astarı açık bir yay şeklinde hafif yukarı çekin ve baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı baskı payına elde dikin, astarın boy fazlasını pili şeklinde alta ütüleyin. Kol astarlarını kolların baskı payına bastırın, boy fazlasını alta çekin, ütüleyin.


■ Sağ ön parçaya ön kenarın 2 cm içinden 3 çıtçıt tepesi taktırtın. Fermuarı kapatın. Sol ön parçaya alt çıtçıt yerlerini işaretleyin. Fermuarı açın, çıtçıtları takın.

105 A,B ŞORT ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Yan boy 46 cm
Paça bolluğu 70 cm



Yeşil patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 4
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
A, B pantolon kumaşı.
Orijinal kumaş: A, B: Buklet
Malzeme: A, B: Tela. 1 gizli fermuar: 22 cm ve özel makine ayağı. A: 9 mm ve 14 mm ende sutaşı bordürler: Bd 36: 4.20 m, Bd 38: 4.30 m, Bd 40: 4.40 m, Bd 42: 4.50 m, Bd 44: 4.60 m her birinden. B: 1 püsküllü bant: 1.5 cm ende: Bd 36: 1.50 m, Bd 38: 1.45 m, Bd 40: 1.50 m, Bd 42: 1.55 m, Bd 44: 1.60 m.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş A,B 140	1,10		1,15		

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.
a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 Ön şort 2x
2 Cep torbası 2x
3 Kalça robası 2x
4 Arka şort 2x
a) Bel bandı 1x
Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:
Uyarı: Çabuk iplik atan gevşek dokulu kumaşı biçer biçmez parçaların kenarlarına hemen sürfile yapın.

Şort A: Ön parçalara ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin.

a parçalarının ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	11

■ Kalça robası cepleri: Cep torbasını yüzü yüzünde ön şortun cep giriş kenarına dikin, dikiş 1. Cep torbasını yana yatırın ve dikişin yanından paya dikin. Torbayı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Cep girişi kenarlarını çakışma çizgisine göre kalça robalarına iğneleyin. İçten cep torbalarını üst üste dikin, ön şorta içten teyelleyin.

■ Arka şortların penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.

■ Sağ yan dikişi çekin, dikiş 2. Sol yan dikişi fermuara kadar çekin, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.


■ Sutaşı bordürleri: Paça bolluğuna göre parçaları kesin. 144 mm ende ilk bordürü baskı çizgisinin 4.5 cm üstünden dikin, 1.5 cm arayla yukarıya doğru 4 bordür daha dikin, beşincisi yani sonuncusu 1 cm aradan sonra.

■ Bacak arası dikişleri çekin, dikiş 3, payları ütüleyerek açın. Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun. Ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin, kalça robalarının ön kenarlarını araya alarak. Dikiş payını bacak arasına kadar ütüleyerek açın.

■ Bel bandını boydan katlayın, tersi içte, tekrar açın ve bir uzun kenarını pantolonun beline dikin, payı ve bel bandının diğer uzun kenar payını bel bandına ütüleyin.

■ Sol açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, bel bandının üst kenarından başlasın. Bel bandının iç kenarını ek dikişinin üstüne teyelleyin, fermuar bantlarına dikin. Dıştan ek dikiş oluğundan dikerken iç kenarı araya alın.

■ Paçaların baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


Şort B


A modeli gibi çalışın, bordür yerine püsküllü bant dikin:

■ Bandı ikiye bölün, paçaların baskı paylarına iğneleyin: saçaklar baskı kenarının dışında. İnce makine dikişi ya da el dikişiyle dikin.

106 BODY ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44





Kumaş önerisi:
Elastanlı jarse kumaş.
Çift yöne esnek kumaştan dikin.
Orijinal kumaş: Streç jarse.
Malzeme: Elastik bordür, 12 mm ende: Bd 36, 38: 1.20 m, Bd 40: 1.25 m, Bd 42: 1.30 m, Bd 44: 1.40 m. Lastik, 7 mm ende: Bd 36: 0.75 m, Bd 38: 0.80 m, Bd 40: 0.85 m, Bd 42: 0.90 m, Bd 44: 0.95 m. 2 dikişsiz çıtçıt. Çift iğne. Tela parçası.

Kumaş ölçüsü

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,35	1,40		1,45	

Patronu paftadan aktarın. 26 ve 28 numaralı parçalardaki çıtçıt yerleri 36 bedene ait. Diğer bedenlerde işaretleri pervaz kat çizgisine 36 bedenle aynı mesafeden aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, kol baskıları için 3 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 İç ön parça kumaş katında 1x
22 Dış ön parça 2x
23 Askı kumaş katında 2x
24 Arka parça kumaş katında 1x
25 Kol 2x
26 Orta ön külot kumaş katında 1x
27 Ön yan külot 2x
28 Arka orta külot kumaş katında 1x
29 Arka yan külot 2x
a) Yaka biyesi 1x

Tela: Çıtçıt yerlerine kat çizgisinden itibaren ön ve arka külot pervazına 3 cm ende tela şerit ütüleyin.

a parçalarının ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	32,5	33	33,5	34	34,5	3,5

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişini çift iğne ile çekin.

Üst beden

■ İç ön parçaların penslerini kapatın ve alta ütüleyin. Dış ön parçaların ön orta dikişini kapatın, payları ütüleyerek açın.

■ Sağ dış ön parçada boştaki üst parçayı alta katlayın (1 numaralı dikişler üst üste) ve dikiş kenarlarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin. Dikişi açıklık işaretine kadar kapatın. Sol dış ön parçada boştaki üst parçayı önden arkaya açıklıktan geçirin, dikiş kenarlarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin (1 numaralı dikişler üst üste) ve dikin (= ön düğüm). Ek dikişlerin paylarını ütüleyerek açın.

■ Askıları kumaşın kat yerinden katlayın, yüzü dışta. Açık kenarları teyelleyin, kat yerini ütüleyin. Askıları yüzü yüzünde dış yaka kenarına teyelleyin, dikiş 2, kat kenarları ön parçadaki yatay çizgilerde, askılar aşağı dönük.

■ İç ön parçayı yaka açıklığında yüzü yüzünde dış ön parçaya iğneleyin, yaka kenarından dikin, dikişi açıklık işaretleri arasında boş bırakın, araya askıları alın. İç ön parçayı yukarı yatırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. İç ön parçayı içe döndürün. Açıklık işaretlerinin arasında düğümü iç ön parça payına el dikişiyle tutturun. Açık ön parça kenarlarını üst üste teyelleyin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 3, yaka açıklığında arka parça dikiş payı boşta kalsın. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Arka yaka açıklığında payı 7 mm ende kesin. Biyeyi (a) boydan ikiye katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Biyeyi yaka kenarına iğneleyin, 1 cm ende parçada kalsın, dikin. Biyeyi içe döndürün, teyelleyin. Yaka kenarına dıştan 5 mm ende dikiş çekerken biyeyi araya alın.

■ Yan dikişleri çekin, dikiş 4. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Kolların baskı payını içe ütüleyin ve dıştan çift iğne ile 2 cm enden dikiş çekin.

■ Kolları takın, dikiş 6. Paylara birlikte sürfile yapın ve koltuk altına kadar kola ütüleyin.

Külot


■ Ön ve arka parçaların ek dikişlerini çekin, dikiş 7 ve 8. Paylara birlikte sürfile yapın ve ortaya ütüleyin. Yan dikişleri kapatın, dikiş 9. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Bacak oyuğu kenarında payı 1 cm ende kesin. Elastik bordürden 2 parça kesin: Bd 36: 57 cm, Bd 38: 60 cm, Bd 40: 62 cm, Bd 42: 65 cm, Bd 44: 68 cm. Bordürü yüzü yüzünde paça kenarına dikin, payda olsun, sadece 2 mm ende külota taşsın. Bordür pervaz kat çizgisinde başlayacak/bitecek. Bordürü önden yan dikişe kadar düz, ağ kısmının üstünden arka parçanın başına kadar esneterek teyelleyin. Ön ve arka pervazın dar kenarlarına sürfile yapın. Pervazı kat çizgisinden dışa katlayın ve iğneleyin, araya bordürü alarak. Paçalara dikin. Pervazları içe döndürün, kenarları ütüleyin. Devamında payı bordürle birlikte içe döndürün, teyelleyin. Paçalara dıştan 5 mm ende dikiş çekin. Pervaz iç kenarlarını dikin.

■ Çıtçıt tepelerini ön orta külota (ağ kısmı) takın. Alt parçaları arka orta külota (ağ kısmı) takın.

■ Üst bedenin alt kenarını yüz yüzünde külotun üst kenarına esneterek dikin, dikiş 10, yan dikişler aynı hizada. Payları külota ütüleyin. Dikiş payına birlikte sürfile yapın ve lastik tüneli için 1 cm ende üst üste dikin.


Bele lastik geçirin. Bitmiş bolluk: Bd 36: 68 cm, Bd 38: 71 cm, Bd 40: 76 cm, Bd 42: 80 cm, Bd 44: 84 cm.




Biçki planı
Biçkiyi tek kat kumaştan yapın, yüzü üstte.

107 ELBİSE ●●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 102 cm



Kumaş önerisi:
Dökümlü ve elastanlı jarse.
Orijinal kumaş: Viskon jarse.
Malzeme: 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı. Lastik, 5 mm ende:



Bd 36: 1.50 m, Bd 38: 1.60 m, Bd 40: 1.70 m, Bd 42: 1.80 m, Bd 44: 1.90 m. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. 107 numaralı modele ait çizgi ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,55				

Dikiş ve baskı payı: Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:

1 Üst ön parça 2x
2 Üst arka parça kumaş katında 2x
3 Alt ön parça kumaş katında 1x
4 Alt arka parça kumaş katında 1x
5 Ön drape kumaş katında 1x
6 Arka drape kumaş katında 1x
7 Askı kumaş katında 1x
8 Sol drape kumaş katında 1x
9 Ön ve arka etek kumaş katında 2x

İşlem sırası:

Esnek kumaş dikişi için bkz. model 106.

■ İç ve dış üst ön parçaların penslerini dikin, ortaya ütüleyin.

■ Ön ve arka drapeleri yan dikiş kenarlarını 9.5 cm ende büzün (dikiş payını hesaba katmayın). Dış üst ön parçayı ön drapeye, iç üst ön parçayı alt ön parçaya dikin, dikiş 1. Dış üst arka parçayı arka drapeye, iç üst arka parçayı alt arka parçaya dikin, dikiş 2.

■ Sol drapeyi kumaşın kat yerinden boydan katlayın, kenarları kat çizgisiyle karşılıklı üst üste dikin. Parçayı döndürün, kenarları ütüleyin. Açık dar kenarlarını birlikte büzün: Uzun ve eğimli kenar 14 cm, kısa düz kenar 11 cm. Sol drapeyi iki çakışma çizgisine uyacak şekilde dış üst bedenin sol tarafına iğneleyin (üst kenar yatay çizgilerin arasından, yan dikişte 3 numaralı dikişin yanından), dikiş çizgilerinden teyelleyin.

■ Askıyı boydan katlayın, kumaşın yüzü içte. Uzun kenarlarından dikin, döndürün, kenarı ütüleyin. Açık dar kenarları bir arada büzün: 11 cm ön kenar için 4 numaralı dikişin yanından, 6 cm ön kenarda 6 numaralı dikişin yanından. Askıyı çakışma çizgisine göre dış ön parçaya iğneleyin, dikiş 4, dikiş çizgisine teyelleyin.

■ İç ve dış üst bedenin sağ yan dikişini kapatın, dikiş 5, askıyı araya alın, payları ütüleyerek açın. Sol yan dikişi fermuar için açık bırakın, burada dikiş paylarını üst üste teyelleyin.


■ İç üst bedeni yüzü yüzünde dış üst bedene iğneleyin, üst kenardan dikin. Arka parçada dikişi yatay çizgilerin arasından askı için açık bırakın (dikiş 6). Prova yaptıktan sonra askı ucunu alttan drapedeki açıklıktan geçirin, omuz üstünden atlatın ve arka üst kenardaki dikiş arasına sokun, iğneleyin. İç üst bedeni tekrar dışa döndürün. Açık dikişe makine çekerken askıyı da araya alın. İç üst bedeni yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Lastikten parça kesin: Bd 36: 77 cm, Bd 38: 81 cm, Bd 40: 85 cm, Bd 42: 89 cm, Bd 44: 93 cm. Lastiği esneterek zikzak dikişle üst kenarın dikiş payına dikin. İç üst bedeni içe döndürün, açık kenarları üst üste teyelleyin.

■ Ön ve arka eteğin üst kenarına ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin, sağ yan dikişini kapatın.

■ Eteğin belini yıldız işaretlerinin arasından üst beden ölçüsünde büzün ve yüzü yüzünde üst bedenin alt kenarına dikin, sağ yan dikişler aynı hizada. Lastikten parça kesin: Bd 36: 69 cm, Bd 38: 73 cm, Bd 40: 77 cm, Bd 42: 81 cm, Bd 44: 85 cm. Lastiği esneterek zikzak dikişle bel dikişinin payına dikin.

■ Sol yan kenarlara gizli fermuarı dikin, yan dikişi tamamlayın, payı ütüleyerek açın, devamında yırtmaç paylarını içe ütüleyin. Fermuar bandının üst uçlarını dikiş payıyla birlikte içe katlatın ve elde dikin.

■ Etek ucunda yırtmaç paylarını tekrar açın, baskı payını içe ütüleyin ve çift iğne ile dıştan dikiş çekin. Yırtmaç paylarını içe katlayın ve aynı dikin.





Biçki planı

Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

108 BLUZ ●●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 25 cm





Kumaş önerisi:
Dökümlü ve elastanlı jarse.
Orijinal kumaş: Jarse.

Malzeme: 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı. Lastik, 5 mm ende: Bd 36: 1.50 m, Bd 38: 1.60 m, Bd 40: 1.70 m, Bd 42: 1.80 m, Bd 44: 1.90 m. Çift iğne.

Kumaş ölçüsü

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,45				

Patronu paftadan aktarın. 108 numaralı modele ait çizgi ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.


Biçilecek parçalar:

1 Üst ön parça 2x
2 Üst arka parça kumaş katında 2x
3 Alt ön parça kumaş katında 1x
4 Alt arka parça kumaş katında 1x
5 Ön drape kumaş katında 1x
6 Arka drape kumaş katında 1x
7 Askı kumaş katında 1x
8 Sol drape kumaş katında 1x
9 Ön ve arka etek kumaş katında 2x

İşlem sırası: Esnek kumaş dikişi için bkz. model 106.

■ Bluzu 107 elbise modeline bakarak dikin, sol yırtmaç yok.


Biçki planı
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.



109 A,B BLUZ ●●


Beden 18, 19, 20, 21, 22

Arka boy 62 cm



Yeşil patron, pafta B
Patron parçaları 21 - 23

Bd. 18
bd. 19
Bd. 20
Bd. 21
Bd. 22



Kumaş önerisi: Bluz kumaşı. Orijinal kumaş: A: payetli kumaş. B: İşlemeli pamuklu.

Malzeme A, B: 1 gizli fermuar, 35 cm ve özel makine ayağı. Döndürmek için astar parçası. Sadece A: 1 küçük düğme. Sadece B: 1 bordür, 12 mm ende: Bd 18, 19: 1.60 m, Bd 20-22: 1.70 m. 1 kordon: 1.2 cm ende: 1.20 m. 1 püskül.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
21 Üst ön parça kumaş katında 1x
22 Alt ön parça kumaş katında 1x
23 Arka parça 2x
Astar parçası, A, B
a) Yaka kenarı için verev biye 2x
b) Kol oyukları için verev biye 2x

Kumaş ölçüsü

Beden	18	19	20	21	22
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş A 120	1,50		1,55		
Kumaş B 140	0,80				0,85

İşlem sırası:

Bluz A

■ Üst ve alt ön parçaları yıldızların arasından büzün:
Bd 18: 5 cm, Bd 19: 5.5 cm,
Bd 20: 6 cm, Bd 21: 6.5 cm,
Bd 22: 7 cm bolluk: Bunun için kenara 1.8 cm ve 1.3 cm mesafeden iri makine dikişi çekin. Alt ipliği çekerek büzgüyü yapın, iplik uçlarını düğümleyin.

■ Üst ön parçayı yüzü yüzünde alt ön parçaya iğneleyin ve dikin, dikiş 1. Üst ön parçada dikiş payını ön ortadan çıtlatın, payı yukarı ütüleyin. Arka parça penslerini dikin, ortaya ütüleyin.

■ Omuz kenarlarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin ve dikin, dikiş 2. Payı ütüleyerek açın.

■ Yaka kenarı payını 7 mm enden kesin. Verev biyeyi boydan katlayın ve ütüleyin, kumaşın tersi içte. Çift kat biyeyi yaka kenarına iğneleyin, açık kenarları dikiş payı kenarında olsun. Kenarın 7 mm içinden biyeyi dikin, payı çıtlatın, içe döndürün, ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

■ Kol oyuklarında dikiş payını 7 mm enden kesin, biyeyi yaka kenarında anlatıldığı gibi çalışın.

■ Sol yan kenarlara gizli fermuarı dikin, kol oyuğu kenarlarında fermuar uçlarını kıvırın. Verev biye ucunu fermuar bandına dikin. Sol yan dikişi tamamlayın, payı ütüyle açın.

■ Sağ yan dikişi biye kat kenarına kadar dikin (dikiş 3). Payı ütüyle açın. Biyeyi içe döndürün, kenarı ütüleyin, el dikişiyle bastırın.


■ Arka parçalarda arka ortayı açıklık işaretine kadar dikin, payı ve devamında açıklık paylarını yaka kenarına kadar ütüyle açın, dikiş payını el dikişiyle içten dikin. Sağ üst açıklık ucuna iplik örgü ilik çalışıp dikin, sol uca düğme dikin. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

Öneri: payetli kumaşa fermuar dikemiyorsanız, vazgeçin ama arka açıklığı 5 cm daha uzun tutun.


Bluz B

■ Genel olarak A modeli gibi çalışın, ek olarak yaka ve kol kenarları biyesinin üstüne bordürü içten el dikişiyle dikin.

■ Arka açıklığa ilik ve düğme yerine iki kordon dikin, her kordonun ucuna bir püskül dikin.



Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.




a, b parçalarının ölçüsü

Beden	18	19	20	21	22	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	36	37	37,5	38,5	39,5	3,5
b	42,5	43,5	45	46	47,5	3,5

110 A,B ELBİSE ●●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 102 cm



Siyah patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 3

Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
İnce elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: A: Desenli polyester, B: Desenli viskon.

Malzeme: Tela bant. Lastik, 1 cm ende: Bd 36: 1.20 m, Bd 38: 1.25 m, Bd 40: 1.30 m, Bd 42: 1.35 m, Bd 44: 1.40 m.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – g parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, alt kol kenarlarında 2 cm.
a – g parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
1 Ön parça 2x
2 Arka parça 2x
3 Kol 2x
a) Ön ve arka etek 2x
b) Verev pervaz/ön yaka 2x
c) Verev pervaz/arka yaka 2x
d) Verev pervaz/kol oyuğu 2x
e) Verev tünel bandı/ kol oyuğu 4x
f) Verev tünel bandı/ omuz kenarı 2x
g) Kuşak 2x

Tela bandı ön ve arka parçaların yaka kenarına ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş A,B 140	3,75		3,80		3,85

İşlem sırası:

Elbise A, B

■ Ön ve arka parçaların dikiş payını yaka kenarında 7 mm enden kesin. Verev pervazları (b ve c) boydan katlayın, ütüleyin, kumaşın yüzü dışta. Verev şerdi (b) ön yaka kenarına iğneleyin, açık kenarları pay kenarında. Verev şeridi (c) aynı şekilde arka yaka kenarına iğneleyin, dikin. Pervazları ek dikişin yanında dikiş payına dikin, kenarı ütüleyin. Açıklık kenarlarına dıştan ince makine dikişi çekin.


■ Ön ve arka orta dikişleri kapatın, yan dikişleri kapatın, dikiş 1. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

■ Kol dikişlerini çekin, dikiş 2.

■ Kolları kol oyuklarına dikin, dikiş 3 ve 4, üstte yatay çizgilere kadar. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın.

■ Kol pencereleri için yan ön ve

KUMAŞ KENARI — Kumaş A + B 140 cm enden — 36 - 44



KUMAŞ KENARI

Biçki planı
Biçkiyi tek kat kumaştan yapın, yüzü üstte.

arka parça kenarları ile üst kol kenarlarını kesin. Verev pervazı (d) içten açıklık kenarlarına 7 mm enden dikin, kenardan içe döndürün ve ek dikişin üstüne teyelleyin. İncecik dikin, bu sırada tünel bandı için dikişe üst kol kenarındaki yatay çizgide 1.5 cm ara verin.

■ Lastikli tüneli için kolların baskı payını içe ütüleyin, 1.3 cm ende katlayın ve dikin. Lastikten 2 parça kesin: Bd 36: 24 cm, Bd 38: 24.5 cm, Bd 40: 25 cm, Bd 42: 25.5 cm, Bd 44: 26 cm. Lastiği geçirin.

■ Tünel bantlarını e boydan katlayın, kat kenarının 7 mm yanından dikin, döndürün ve ütüleyin. Tünel bantlarını çengelli iğne ile üst kol kenarında tünellerden geçirin. Üst bant uçlarını omuz kenarı dikiş payına dikin. Alt bant uçlarını üst kol kenarında fiyonk bağlayın.

■ Ön ve arka omuz kenar paylarına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Bant tüneli için omuz kenarının 1 cm yanından dikiş çekin.

■ Tünel bantlarını (f) yukarıda anlatıldığı gibi çalışın. Bantları omuz kenarlarındaki tünellerden geçirin, yan kenarlarda fiyonk bağlarken omuz kenarlarını biraz büzün.

■ Eteklerin yan dikişlerini çekin, paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

■ Eteğin üst kenarında pilileri iğneleyerek işaretleyin, bkz. Şema. Yan kenarlara şu mesafeden başlayacaksınız: Bd 36: 5 cm, Bd 38: 6 cm, Bd 40: 7 cm, Bd 42: 8 cm, Bd 44: 9 cm.


■ Eteği üst bedene dikin, paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin. Lastik tüneli için payı 1.2 cm ende dikin, dikişte bıraktığınız açıklıktan kalan lastiği geçirin.Baskı kenarına sürfile yapın, 1.5 cm ende içe ütüleyin ve dikiş çekin.


■ Kuşak: Parçaları birbirine ekleyin, boydan katlayın, dikin, döndürün ve ütüleyin.

a, b, c, d, e, f, g parçaların ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	83	85	87	89	91	105


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
b	26,5		27		27,5	3
c	22		22,5		23	3
d	56	57	58	59	60	3
e	60	61	62	63	64	3
f	110					3
g	95	97	99	101	103	8






111 ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren boy 62 cm



Yeşil patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 25
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Keten.

Malzeme: Tela.

Patronu paftadan aktarın. 111 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21 numaralı patrondaki * işareti 36 bedene ait. Öteki bedenlere işareti beden ölçüleriyle uyumlu aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Kumaş önerisi

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,20	2,25			2,30

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. 22 numaralı parçanın pervaz iç kenarı paysız.


Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Ön ek 2x
23 Arka parça kumaş katında 1x
24 Kol 2x
25 Dik yaka kumaş katında 2x

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca önde ek parçası köşelerine küçük tela parçaları ütüleyin.

İşlem sırası:

■ Dikişli pilili ön ekler: Ön eklerdeki pili işaretlerini teyelle kumaşın yüzüne aktarın. Ekleri ilk piliden katlayın, kumaşın tersi içte. Pili katını ütüleyin ve dikin. Sonra diğer pilileri katlayın, ütüleyin ve dikin. Pilileri yan ek kenarlarına ütüleyin. Yan ek kenar dikiş payına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Yekpare pervazları pervaz – kat çizgisinden içe ütüleyin. Pervaz iç kenarını kıvırın ve ilk piliye elde dikin. Sağ eki ortası ortasında sol ekin üstüne iğneleyin, alt kenarları üst üste dikin.Ön parça kenarını yıldızların arasından büzün, Bd 36 – 40: 13 cm, Bd 42, 44: 13.5 cm bollukta. İplik uçlarını düğümleyin.

■ Yan ek kenarlarını çakışma çizgilerine göre ön parçaya iğneleyin, dikiş 1. İçten ön parça ve ek dikiş çizgilerini üst üste dikin, bu sırada ön parça dikiş payını köşelerde eğik kesin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve eke ütüleyin. Alt ek kenarlarını birlikte yüzü yüzünde ön parçaya iğneleyin, köşeden köşeye di-



kin. Paylara birlikte sürfile yapın ve alta ütüleyin. Arka parçada yaka kenarını yıldızların arasından 9.5 cm büzün. Omuz dikişlerini kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Dik yaka: Bir yakanın ek kenar dikiş payını içe ütüleyin (= iç yaka). Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, üst ve alt kenarlardan dikin. Dikiş payını kesin, yakayı döndürün, ütüleyin. Dış yakayı 4 numaralı dikişten itibaren yaka açıklığına dikin, ön ek dikiş çizgisi işaretinden başlayarak. Payı kesin, yakaya ütüleyin. Yaka iç kenarını ek dikişin üstüne dikin.

■ Kolları kol oyuklarına dikin, dikiş 3. Paylara birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçaya ütüleyin. Kol dikişlerini ve devamında yırtmaçlara kadar yan dikişleri çekin, dikiş 5. Paya sürfile yapın ve ütüyle açın.


■ Alt kol kenarlarını kat çizgisinden içe ütüleyin, dikin.

■ Etek ucunda yırtmaç paylarını dışa yatırın. Baskı payını içe ütüleyin. Payları enden ikiye katlatın ve dikiş çekin, yırtmaç uçlarına yatay dikiş çekin.

112 BLUZ ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 65 cm



Kumaş önerisi: Bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Desenli polyester.

Malzeme: Tela.


Patronu paftadan aktarın. 112 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21 numaralı patrondaki * işareti 36 bedene ait. Öteki bedenlere işareti beden ölçüleriyle uyumlu aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. 22 numaralı parçanın pervaz iç kenarı paysız.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Ön ek 2x
23 Arka parça kumaş katında 1x

Yeşil patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 25
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44




Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,50			1,55	

24 Kol 2x
25 Dik yaka kumaş katında 2x
Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca önde ek parçası köşelerine küçük tela parçaları ütüleyin.

İşlem sırası:

■ Bluzu 111 numaralı model gibi dikin, yan yırtmaçları çalışmayın




Biçki planı
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

113 A,B TULUM ●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Paça uzunluğu 97 cm

Paça bolluğu 61 cm



Siyah patron, pafta D
Patron parçaları 1- 9
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
A, B: Elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: A: Desenli viskon. B: Sentetik katkılı keten.

Malzeme: A, B: Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. 1 küçük düğme. 5 küçük dikişli çıtçıt. Lastik, 5 mm ende: Bd 36: 0.75 m, Bd 38: 0.80 m, Bd 40, 42: 0.85 m, Bd 44: 0.90 m.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B

1 Ön pat 4x
2 Üst yan ön parça 2x
3 Alt ön parça kumaş katında 1x
4 Üst arka parça 2x
5 Alt arka parça 2x
6 Arka pervaz 2x
7 Ön pantolon 2x
8 Arka pantolon 1x
9 Cep torbası 4x
a) Arka alta bindirme payı 1x
b) Kuşak 2x

Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş A,B 140	3,05		3,10		

İşlem sırası:

Tulum A, B

■ Üst beden: İkişer ön patı ön ortada yüzü yüzünde alttan yatay çizgiye kadar üst üste dikin. Payları ütüyle açın. Ön patları yüzü yüzünde üst üste iğneleyin. Yaka kenarı boyunca dikin, açıklık işaretine kadar ve ara verin (ön orta dikiş payını yana yatırarak). Dikiş payını 7 mm ende kesin, patı döndürün. Kenarları ütüleyin. Açık pat kenarlarını üst üste teyelleyin. Yan pat kenarlarını yüzü yüzünde yan üst ön parçalara dikin, dikiş 1. Dikiş payını ön parçalara ütüleyin, birlikte sürfile yapın.

■ Alt ön parçanın üst kenarını yüzü yüzünde üst ön parçalara dikin, dikiş 2. Paylara birlikte sürfile yapın ve alt ön parçaya ütüleyin.

■ Alt arka parçaları yüzü yüzünde üst arka parçalara iğneleyin ve dikin, dikiş 3. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Arka alta bindirme payını boydan katlayın, yüzü içte. Dar kenarlarını dikerek kapatın. Dikiş payını 7 mm enden kesin. Alta bindirme payını döndürün ve ütüleyin. Açık uzun kenarlarına birlikte sürfile yapın ve alt arka parçanın alt dikiş çizgisinin üstünden yüzü yüzünde sağ arka açıklık kenarına dikin, alta bindirme payı arka parçada, paylar üst üste.

■ Omuz dikişlerini çekin, dikiş 4, arka parça dikiş payı yaka açıklığından dışta. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Arka pervazları yüzü yüzünde arka yaka açıklığına ve arka açıklık kenarlarına dikin, payı kesin, çıtlatın. Pervazları içe döndürün, kenarları ütüleyin. Devamında arka açıklık kenarlarını içe ütüleyin ve sürfile yapın. Pervazı içten omuz dikişlerine bastırın.

■ Yan dikişleri ve devamında alt kol dikişlerini yüzü yüzünde üst üste dikin, dikiş 5. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Kolların baskı payını içe ütüleyin ve dikin.

■ Pantolon: Yan dikişleri çekin, dikiş 6, cep girişlerini açık bırakın. Paylara sürfile yapın, ütüyle açın.

■ Dikiş arası cepler: Cep torbalarını içten cep girişi dikiş payına dikiş çizgisi boyunca dikin. Cep girişlerinin üstünden torbaları dikişin yanından dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste dikin. Cep torbalarının üst kenarlarını pantolonun üst kenarına içten teyelleyin.

■ Bacak arası dikişleri çekin, dikiş 7. Paya sürfile yapın ve ütüyle ayırın. Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun. Ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin (açıklık işaretine kadar).

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, pantolonun üst kenar çizgi işaretinden başlasın. Paylara sürfile yapın ve bacak arasına kadar ütüyle açın.

■ Üst bedeni yüzü yüzünde pantolona dikin, dikiş 8, açıklık payları veya üst bedendeki alta bindirme payı boşta. Yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın.


■ Lastikten parça kesin:
Bd 36: 73 cm, Bd 38: 77 cm,
Bd 40: 81 cm, Bd 42: 85 cm,
Bd 44: 89 cm. Lastiği esneterek zikzak dikişle belin dikiş payına dikin. Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dikin.

■ Kuşak parçalarını bir dar kenardan dikerek birleştirin, payı ütüyle açın. Kuşağı boydan katlayın, dikin, döndürün ve ütüleyin. Yan dikişlerin üstüne bel dikişinin üstünden 5 cm boyda iplik örgü birit çalışın ve dikin.

■ Sol üst arka açıklık ucuna aynı şekilde iplik örgü ilik yapın ve dikin. Düğmeyi sağ üst açıklık ucuna dikin. 5 alt çıtçıtı alta bindirme payının ortasına dikin: İlki ve sonuncusu üst ve alt kenara 1 cm mesafeden, araya diğerleri. Üst çıtçıtları arka açıklık payına dikin.

a, b parçalarının ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	22,5					7
b	93	95	97	99	101	27




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

114 ELBİSE ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren boy 74 cm





Kumaş önerisi:
İnce elbise kumaşı.
Orijinal kumaş:
Desenli pamuklu.

Malzeme: Tela. Pamuklu kordon: 1.00 m. 2 küçük püskül.

Patronu paftadan aktarın. 114 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a-d parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için (patron 21 ve 23) 1.5 cm.
a – d parçalara pay dahil.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	3,20		3,25		3,30

Biçilecek parçalar:

21 Orta ön parça 2x
22 Yan ön parça 2x
23 Orta arka parça kumaş katında 1x
24 Yan arka parça 2x
25 Ön yaka açıklığı patı 4x
26 Arka yaka açıklığı patı kumaş katında 2x
27 Üst kol 2x
28 Alt kol 2x
a) Ön etek ucu volanı 2x
b) Arka etek ucu volanı 2x
c) Kol tasması 2x
d) Kuşak 2x

Tela için bkz. biçki planı.
Dış yaka patına tela ütüleyin.

a, b, c, d parçalarının ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	34,5	35	35,5	36	36,5	36,5
b	36	37	37,5	38	38,5	36,5

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
c	27	27,5	28	28,5	29	7
d	93	95	97	99	101	15

İşlem sırası:

■ Orta ön parçaların orta dikişini ön açıklığa kadar çekin. Paya sürfile yapın, ütüyle açın, ön açıklık paylarını içe ütüleyin, incecik dikin.

■ Yan ön ve arka parçaların yan dikişlerini kapatın, dikiş 3. Bir ön volanı bir arka volana dikin (=yan dikiş). Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

■ Etek ucu volanının üst kenarını yan parçaların ölçüsünde büzün: üst kenarın 1.2 cm ve 1.8 cm altından iki sıra iki makine dikişi çekeceksiniz. Alt ipliği çekerek büzgüyü yapın.

■ Volanı büzgülü kenarından yüzü yüzünde yan parçaların alt kenarlarına dikin, yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

■ Ön ve arka ek dikişleri kapatın, dikiş 1 ve 2. Paylara birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçaya ütüleyin.


■ Alt kol parçalarına ok yönünde pili katlayın, teyelleyin. Üst kenarı ayrıca üst kolun bolluğunda büzün. Alt kolları üst kollara dikin, dikiş 4. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 5.

■ Kol ucunu tasma ölçüsünde büzün. Kol tasmasını katlayın, ütüleyin, tekrar açın, dar kenarlarını üst üste dikin, payı ütüyle açın. Tasmaları kol uçlarına dikin, payı tasmaya ütüleyin. Tasmalara dıştan ek dikişi boyunca makine çekerken iç kenarını da araya alın.

■ Kolları ön ve arka parçalara dikin, dikiş 6 ve 7, paylara birlikte sürfile yapın, koltuk altına kadar kola ütüleyin.

■ Telalı ve telasız yaka patlarının omuz dikişlerini kapatın, dikiş 8.



Bıçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

Payı ütüyle açın.


■ Elbisenin yaka kenarını tasma bolluğunda büzün.


■ Yaka patı (tasması): Telalı patı yüzü yüzünde yaka kenarına dikin, pat payı açıklıktan dışta kalsın. Kordonu 2 parçaya kesin, uçlarını pat ek dikişinin üstünden ön pat kenarına teyelleyin. Telasız patı yüzü yüzünde ilk dikilen patın üstüne iğneleyin, kordon uçlarını da araya alarak dikin. Payı 7 mm enden kesin. Telasız patı içe döndürün, kenarı ütüleyin, telasız patın iç kenarını ek dikişin üstüne teyelleyin. Pata dıştan ek dikişin yanından makine çekerken iç kenarı da araya alın. Baskı payını içe ütüleyin, enden tekrar katlayın ve makine çekin.

■ Kuşak: Parçaları dar kenarlarından birbirine ekleyin, boydan katlayın, dikin, döndürün ve ütüleyin. Yan dikişlerin üstüne 3-4 kat iplikten örgü birit yaparak dikin. Kordon uçlarına birer püskül dikin.

115 TUNİK ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 60 cm





Kumaş önerisi:
Tok duran bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Keten

Malzeme: Tela. Pamuklu kordon: 1.30 m. Dantel bordür, 5 cm ende, Bd 36: 0.80 m, Bd 38, 40: 0.85 m, Bd 42, 44: 1.00 m. 2 küçük püskül. 12 metal zımba halka.

Patronu paftadan aktarın. 115 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. e parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. e parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Orta ön parça	2x
22 Yan ön parça	2x
23 Orta arka parça kumaş katında	1x
24 Yan arka parça	2x
25 Ön yaka açıklığı patı	4x
26 Arka yaka açıklığı patı kumaş katında	2x
27 Üst kol	2x
29 Alt kol	2x
30 Kol volanı	2x
31 Ön ilik patı	2x
e) Yaka fırfırı	1x

Tela için bkz. biçki planı.
Dış yaka patına tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,60	1,65			1,70

İşlem sırası:

■ Orta ön parçaların orta dikişini alttan ön orta açıklığına kadar çekin, dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Payı dikiş ucundan kesin, kesinin altından paya sürfile yapın ve ütüyle açın.

■ İlik patı: İlik patlarının dış kenar payını 1 cm enden kesin ve içe ütüleyin. Patları içten – tersi yüzünde – ön açıklık kenarlarına dikin, dikiş 9. Patları dışa yatırın, kenarları ütüleyin. Patları orta ön parçaya dikin.

■ Ön ve arka ek dikişleri kapatın, dikiş 1 ve 2. Paylara birlikte sürfile yapın, orta ön ve arka parçaya ütüleyin. Yan dikişleri çekin, dikiş 3. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Danteli 2 parçaya kesin, alt kollara iğneleyin. Bordürü uzun kenarlarından dikin. Bordürün altında kalan kumaşı dikişlerin arasından kesin. Dıştan bordürü sık ayarlı zikzak dikişle dikin, kumaş kenarını dikişin dibinden kesin. Alt kolları üst kollara dikin, dikiş 10. Payı alta ütüleyin.

■ Üst kol volan kenarlarını alt kol kenarı ölçüsünde büzün, volanı alt kola dikin, dikiş 11, payı yukarı ütüleyin.

■ Kol dikişlerini volan ucuna kadar kapatın, dikiş 5, dikişler aynı hizada. Kolları ön ve arka parçalara dikin, dikiş 6 ve 7. Paylara birlikte sürfile yapın, koltuk altına kadar ütüyle açın. Volanın alt kenar payını içe ütüleyin, dikiş çekin. Telalı ve telasız yaka yaka patlarının omuz dikişlerini kapatın, dikiş 8. Payı ütüyle açın.

■ Bluzun yaka kenarını yaka patı ölçüsünde büzün.


■ Telalı patı yüzü yüzünde yaka kenarına dikin, pat payı açıklıktan dışta kalsın. Telasız patı yüzü yüzünde ilk dikilen patın üstüne iğneleyin, dış kenarları dikin. , payı 7 mm enden kesin. Telasız patı içe döndürün, kenarları ütüleyin. Telasız patın iç kenarını ek dikişin üstüne teyelleyin. Pata dıştan ek dikişin yanından makine çekerken iç kenarı da araya alın.

■ Fırfır şeridini (e) ortasından yaka patı bolluğunda büzün, yaka patına dikin, kenarlar sürfilesiz kalsın.

■ Kenarlara metal halkaları zımbalayın, kordonu aşağıdan yukarıya çapraz geçirin. Volanları bastırdığınız gibi etek ucunu bastırın. Kordon uçlarına püskülleri dikin.

e parçalarının ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
e	80	81	82	83	84	2




Biçki planı
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

116 RESİMLİ DİKİŞ KURSU


Nervür Dikişi


Bluz, gömlek ve elbiselerde çok hoş duran nervür dikişleri kolay ama dikkat ve özen isteyen bir çalışmadır. Dikiş çizgilerini sabun ya da teyelle kumaşın yüzüne aktarın.
Çizgiler işaretlendikten sonra dikmeye başlayın: Kumaşı ilk çizgiden katlayın, kat kenarını tırnağınızla bastırarak belirginleştirin, kat kenarının yanından makine çekin, diğer nervürleri aynı ende çalışın. Nervür ayrıca çift iğne ve nervür ayağı ile doğrudan kumaşa da çalışılır, bkz. Çizim. Alt iplik kalın olmalı ki, nervür kendini belli etsin. Nervürlü parçayı tersinden, fazla bastırmadan ve yumuşak bir altlık üstünde ütüleyin. Kumaş üstünde nervür denemesi yapın, nervür 4 mm, çok ince kumaşta 3 mm olmalı .



117 PANTOLON - ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Boy 90 cm
Paça bolluğu 120 cm






Kumaş önerisi:
Dökümlü kumaş.
Orijinal kumaş: Viskon krep
Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar 22 cm ve özel makine ayağı. Süs dikiş ipliği.
Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.
Biçilecek parçalar:

21 Ön pantolon etek	2x
22 Ön yan parça	2x
23 Arka pantolon etek	2x
24 Arka yan parça	2x
25 Ön roba kumaş katında	2x
26 Arka roba kumaş katında	2x

Tela için bkz. biçki planı.
İşlem sırası:
■ Dikiş kenarlarını esnetin: Arka pantolonları yüzü yüzünde üst üste koyun. Bacak arası kenarlarını yatay çizginin üstünden buharla ya da nemli bez üstünden ütüleyerek ön pantolon etek boyunda esnetin.
■ Arka parçaların penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin.
■ Ön ve arka parçaları yüzü yüzünde ait oldukları pantolon parçalarına dikin, dikiş 1 ve 2. Yatay çizgiler üst üste gelsin. Paylara birlikte sürfile yapın ve pantolon eteğe ütüleyin.
■ Sağ yan dikişi kapatın, dikiş 3. Bacak arası dikişlerini çekin, dikiş 4. Payları ütüyle açın.
■ Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun, ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin. Dikiş payını bacak arasına kadar ütüyle açın, bacak arasında dik bırakın.
■ Robaların sağ yan dikişini kapatın, dikiş 5, iç roba ile karşılıklı aynı. Dış robayı bele dikin, payı robaya ütüleyin.
■ Yan açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, robanın üst kenarından başlayarak. Sol yan dikişi tamamlayın.
■ İç robayı yüzü yüzünde dış robaya iğneleyin, yan kenarları fermuarın 5 mm önünden arkaya döndürün, üst kenara iğneleyin. Dış robanın yan paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa döndürün, iç robanın üstünden üst kenara iğneleyin. Robanın üst kenarı boyunca dikin. Dikiş payı kesin. Açıklık paylarını ve iç robayı içe döndürün, üst kenarı ütüleyin. Roba iç kenarını ek dikişin üstüne iğneleyin, dıştan dikiş oluğuna makine çekin. İç roba kenarlarını fermuar bantlarına dikin.
■ Roba ek dikişinin üstüne ve üst roba kenarına 5 mm ende süs dikişi çekin.
■ Paçaların baskı payını içe döndürün, el dikişiyle bastırın.

Kumaş ölçüsü


Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,15				




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

118 ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 77 cm





Kumaş önerisi: Etek kumaşı
Orijinal kumaş: Keten dokuma.
Malzeme:
Tela. 8 dikişli çıtçıt. Sabun.
Patronu paftadan aktarın. 118 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin.
Patronları kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.
Biçilecek parçalar:


1 Ön etek	2x
2 Arka etek kumaş katında	1x
3 Ön roba	2x
4 Arka roba kumaş katında	1x
5 Ön pat	2x
6 Ön bel bandı	4x
7 Arka bel bandı kumaş katında	2x

Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,65				

İşlem sırası: Ön ve arka robalardaki nervür çizgilerini sabunla kumaşın yüzüne aktarın ve "Nasıl Yapılır bölümünde anlatıldığı gibi çalışın.
■ Eteğin üst kenarı: Ön ve arka eteklerin üst kenarlarına ok yönünde pili katlayın, teyelleyin. Ayrıca kenarı robanın alt kenar ölçüsünde büzün.
■ Eteğin ve robaların yan dikişlerini çekin, dikiş 1 ve 2. Payları ütüleyerek açın ve sürfile yapın.
■ Alt roba kenarını yüzü yüzünde eteğin üst kenarına dikin, dikiş 3. Paylara birlikte sürfile yapın ve robaya ütüleyin.
■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, elde ya da 3.5 cm ende makine çekerek dikin.
■ Ön patları boydan katlayın, yüzü dışta. Kat çizgisini ütüleyin, açın. Ön patların birer uzun kenarını yüzü yüzünde ön kenarlara dikin, dikiş 4, etek ucunda payı boşta. Dikiş payını 7 mm enden kesin ve pata ütüleyin. Öteki uzun kenarını da içe ütüleyin. Patı tekrar dışa katlayın ve alt dar kenarlarını üst üste dikin. Dikiş payını kesin, patı döndürün, kenarı ütüleyin. İç pat kenarını ek dikişin üstünden teyelleyin, dıştan makine çekerken iç kenarı da araya alın.
■ İç ve dış bel bantlarının yan dikişlerini kapatın, dikiş 5. Payı kesin, ütüyle açın. Dış bel bandını robanın üst kenarına dikin, payı bel bandına ütüleyin. Dış bel bandını yüzü yüzünde iç bel bandının üstüne iğneleyin, ön ve üst kenarlardan dikin. Dikiş payını kesin, bel bandını döndürün. İç kenarı ek dikişin üstüne teyelleyin. Banda çepeçevre dış-




Biçki planı
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

tan dikiş çekerken iç kenarı araya alın. Çıtçıt tepelerini sağ bel bandı ucuna ve pata, alt parçalarını sol kenara dikin.


119 ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 45 cm



Mavi patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 7
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi: Etek kumaşı


Orijinal kumaş: İşlemeli pamuklu. Kenarı dilimli işlemeli ya da fisto kumaştan dikecekseniz 1, 2 ve a parçalarda dilimler baskı kenarına gelsin, bu kenarlara baskı dikişi yapılmasın.

Malzeme:

Tela. 6 düğme. Sabun.

Biçki planı

KUMAŞ KENARI Kumaş 140 cm enden 36 - 44



KUMAŞ KENARI

Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,20			1,25	

Patronu paftadan aktarın. 119 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön etek 2x
2 Arka etek kumaş katında 1x
3 Ön roba 2x
4 Arka roba kumaş katında 1x
5 Ön pat 2x
6 Ön bel bandı 4x
7 Arka bel bandı kumaş katında 2x
a) Fırfır 2x

Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

■ Eteği 118 numaralı model gibi dikin. Çıtçıt yerine ilik ve düğme çalışın.Fırfırın bir uzun kenarını içe ütüleyin ve elde dikin. Diğer kenarını üst roba kenarı ölçüsünde büzün, tersi yüzünde eteğe dikin. Fırfırın dar kenarlarını ön ve yan kenarlara teyelleyin.

■ İlikleri çalışın: Üst ilik yatay olarak bel bandında, diğer ilikler eşit arayla dikey. Düğmeleri sol kenara dikin.


a parçalarının ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	43	45	47	49	51	11

120 TUNİK ●●

Beden 72, 76, 80, 84, 88

Arka boy 80 cm



Kumaş önerisi: Bluz kumaşı.

Orijinal kumaş: Keten dokuma.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı. Saçaklı bordür Bd 72-80:1.60 m, Bd 84, 88: 1.70 m.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Orta ön parça 2x
22 Yan ön parça 2x
23 Ön pat 4x
24 Orta arka parça 2x
25 Yan arka parça 2x
26 Kol 2x
27 Kol patı 2x
28 Ön etek kumaş katında 1x
29 Arka etek 2x
a) Yaka kenarı için verev şerit 1x

Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden	72	76	80	84	88
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,70	1,75		1,80	

İşlem sırası:

■ Orta ön parçaların penslerini dikin, ortaya ütüleyin.

■ Yan ön parçaları yüzü yüzünde orta ön parçalara iğneleyin ve dikin, dikiş 1, paylara birlikte sürfile yapın ve orta ön parçaya ütüleyin.


■ İkişer ön patı ön ortada yüzü yüzünde aşağıdan yatay çizgiye kadar üst üste iğneleyin ve dikin. Payı ütüyle açın. Ön patları yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, yaka kenarına dikin. Ön orta dikiş patını yana yatırın. Dikiş payını 7 mm enden kesin, patı döndürün. Kenarı ütüleyin. Açık pat kenarlarını üst üste teyelleyin. Yan pat kenarlarını yüzü yüzünde orta ön parçalara dikin, dikiş 2. Payı orta ön parçaya ütüleyin, birlikte sürfile yapın.

■ Püsküllü bordürden pat ek dikişi ölçüsünde 2 parça kesin, ek dikiş oluklarına dikin. Saçaklar orta ön parçada. Orta arka parçaların arka orta dikişini kapatın, paylara birlikte sürfile yapın ve yana ütüleyin.Yan arka parçaları orta arka parçalara dikin, dikiş 3, paylara birlikte sürfile yapın ve ortaya ütüleyin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 4, arka parça payları yaka açıklığından boşta kalsın. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Arka yaka kenarı payını 1 cm enden kesin. Verev şeridi boydan katlayın, ütüleyin. Çift kat şeridi kenara iğneleyin, açık kenarları dikiş payında, 1 cm enden dikin, payları kesin, çıtlatın. Şeridi içe döndürün, yaka kenarına dıştan 7 mm enden dikiş çekin.

Mavi patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 29
Bd. 72
Bd. 76
Bd. 80
Bd. 84
Bd. 88



■ Ön ve arka eteklere pili katlayın ve teyelleyin.

■ Arka eteklerin arka orta dikişini çekin, paya birlikte sürfile yapın ve yana ütüleyin, üst bedende olduğu gibi.

■ Ön ve arka etekleri üst kenarından üst bedenin alt kenarına dikin, dikiş 5 ve 6. Paylara birlikte sürfile yapın, üst bedene ütüleyin.

■ Gizli fermuarı sol açıklık kenarlarına dikin, sol yan dikişi kapatın, dikiş 7. Payı ütüyle açın.

■ Sağ yan dikişi kapatın, dikiş 7. Paylara sürfile yapın, ütüyle açın.Kol dikişlerini çekin, dikiş 9. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Kol patlarını dar kenarlarından üst üste dikin, payı ütüyle açın. Patı boydan katlayın, yüzü içte.

■ Kol patını alt kol kenarına dikin, dikiş 8, paylara birlikte sürfile yapın, pata ütüleyin.


■ Püsküllü bordürü kol patı ek dikişi boyunca dikin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, yarısından katlayın, makine çekin.

a parçalarının ölçüsü

Beden	72	76	80	84	88	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	19	19,5	20	20,5	21	4

KAT YERİ Kumaş 140 cm enden 72 - 88





KUMAŞ KENARI

Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

121 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 57 cm





Kumaş önerisi: Dökümlü jarse. Orijinal kumaş: Jarse.
Malzeme: 1.5 cm ende bordür: Bd 36 – 40: 1.20 m, Bd 42, 44: 1.25 m. Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 2 cm. a parçasına pay dahil.

Kumaş ölçüsü

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,10			1,15	

Biçilecek parçalar:
1 Ön roba kumaş katında 1x
2 Arka roba kumaş katında 1x
3 Ön parça kumaş katında 1x
4 Arka parça kumaş katında 1x
5 Kol 2x
a) Yaka kenarı biyesi 1x

İşlem sırası:
Esnek kumaş dikiş bilgisi için bkz. model 106.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 1. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 2. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Kolları kol oyuklarına dikin, dikiş 3 ve 4. Paylara birlikte sürfile yapın, kola ütüleyin.

■ Robaların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 5, yaka açıklığında dikiş çizgisine kadar. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Robaların alt kenarına bordürü teyelleyin, bordür dikiş payında, üstündeki süsler parçada.

■ Ön ve arka parça ile kolları roba kenarı bolluğunda büzün.

■ Ön ve arka robayı ön ve arka parçaya dikin, dikiş 6, bordürü araya alın, omuz dikişleri yatay çizgilerde. Paylara birlikte sürfile yapın.


■ Yaka kenarının dikiş payını kesin. Biyeyi yüzü yüzünde 1 cm ende kenara dikin, arka ortadan başlayıp bitirerek. Biyeyi kenardan içeri döndürün, ek dikişinin üstünden teyelleyin. Biye uçlarını elde dikerek birleştirin. Dıştan dikiş oluğuna makine çekerken içten biyeyi araya alın.

■ Etek ucu ve kol baskı paylarını içe ütüleyin, dıştan 2 cm ende çift iğne ile dikiş çekin.

a parçalarının ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	62	63	64	65	66	3


Biçki planı



Biçkiyi tek kattan yapın, yüzü üstte.

122 ETEK ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Belden itibaren boy 70 cm



Kumaş önerisi:
Düz ya da esnek etek kumaşı. Orijinal kumaş: Polyester krep, elastanlı. Streç astar.
Malzeme: Tela bant. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. Fitilli biye bandı, Bd 44: 0.95 m, Bd 46: 1.00 m, Bd 48: 1.05 m, Bd 50: 1.10 m, Bd 52: 1.15 m.
Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için (patron 24, 25, 29 ve 30) 3 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.

Kumaş ölçüsü

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,40				
Astar	140	1,55				

Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Ön etek I 1x
22 Ön etek II 1x
23 Ön etek III 1x
24 Ön etek IV 1x
25 Ön etek V 1x
26 Arka etek I 1x
27 Arka etek II 1x
28 Arka etek III 1x
29 Arka etek IV 1x
30 Arka etek V 1x
Astar
31 Ön etek kumaş katında 1x
32 Arka etek kumaş katında 1x

Tela bandı ön ve arka eteklerin üst kenarlarına ütüleyin (21, 22, 23, 26, 27, 28).


İşlem sırası:

■ Ön etek (I)i yüzü yüzünde ön etek (II) ye dikin, dikiş 1. III – IV etek parçalarını aynı şekilde dikin, dikiş 2, 3 ve 4. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüyle açın.

■ I – V arka etekleri aynı şekilde dikin, ütüleyin, dikiş 5, 6, 7 ve 8. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Ek dikişlerinin hizasına dıştan zıt renkli iplikle makine çekin. Sağ yan dikişi kapatın, paya sürfile yapın ve ütüyle açın.

■ Sol açık kenarlara gizli fermuarı çalışın, dişleri eteğin üst kenarındaki işaretten başlasın. Sol yan dikişi tamamlayın, payı ütüyle açın.

■ Fitilli biye bandını eteğin üst



KUMAŞ KENARI   Kumaş 140 cm enden   44 - 52

21 25 22 28 29 26 24 23 27 30

KUMAŞ KENARI

Biçki planları
Etek kumaşını tek kattan biçin, yüzü üstte. Asimetrik 21 – 30 patronları yazılı yüzü üste gelecek şekilde kumaşın yüzüne koyun. Astarı çift kattan biçin, yüzü içte.

KAT YERİ   Astar 140 cm enden   44 - 52

31 32

KUMAŞ KENARI

kenarına teyelleyin, fitili etekte, bandı dikiş payında. Fermuardan taşan biye bandın payını dikiş payına doğru katlayın.

■ Astar dikişi: Astar eteğin penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin. Yan dikişleri kapatın, solda açıklık işaretine kadar. Dikiş payına sürfile yapın, ütüyle açın, açıklık paylarını içe ütüleyin.

■ Eteği astarlayın: Astarı yüzü yüzünde eteğin üstüne geçirin, üst kenardan teyelleyin.

■ Fermuar açıklığında astarı açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin. Eteğin açıklık paylarını fermuar bantlarıyla birlikte dışa yatırın ve astarın üstünden eteğin üst kenarına iğneleyin, üst kenara makine çekin, fitilli biye bandını araya alarak ve makinenin fermuar ayağı ile. Astarı ve açıklık paylarını içe döndürün, kenarı ütüleyin. Astarı fermuar bantlarına dikin.

■ Eteğin üst kenarına zıt renkli iplikle makine çekin.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.


■ Astarı etekten 2 cm kısa bastırın.


■ Arka eteklerin orta dikişini çekin, paylara sürfile yapın, ütüyle açın. Ön eteği ön parçaya (dikiş 3), arka eteği arka parçaya (dikiş 4) dikin. Paylara sürfile yapın ve ütüyle açın. Yan dikişleri kapatın, dikiş 5. Payları ütüyle açın.

■ Kol volanı dikişlerini çekin, dikiş 6. Paylara sürfile yapın, ütüyle açın. Kol volanını yüzü yüzünde kol kenarlarına dikin, dikiş 8. Kol dikişleri ile yan dikişler aynı hizada. Kol volanı ile etek ucunda baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin, çift iğne ile makine çekin.

123 ELBİSE ●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Belden itibaren boy 70 cm





Kumaş önerisi:
Sert kalitede elastik jarse.
Sadece elastik kumaştan dikin.
Orijinal kumaş:
Desenli, elastanlı viskon jarse.

Malzeme:
Tela. Tela bant. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. 123 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve kol volanı baskısı için 1.5 cm, etek ucu baskısı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Ön etek kumaş katında 1x
4 Arka etek 2x
5 Ön pervaz kumaş katında 1x
6 Arka pervaz kumaş katında 1x
7 Kol volanı 2x

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca tela bandı ön ve arka parçaların yaka, kol ve alt kenarları ile ön parçanın omuz kenarlarına ütüleyin.

Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,10		2,15		2,20

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaş dikişi için bkz. model 106.


■ Ön parçanın penslerini dikin, yukarı ütüleyin. Arka parçalarla, arka eteklerin penslerini dikin, ortaya ütüleyin.

■ Arka parçaların orta dikişini çekin, paylara sürfile yapın, ütüyle açın.

■ Omuz dikişlerini kapatın, pervazların da, dikiş 1 ve 2. Paylara sürfile yapın, ütüyle açın.

■ Pervaz iç kenarına sürfile yapın. Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin, dikin, payı 7 mm enden kesin, çıtlatın. Pervazı dikişin yanından dikiş payına dikin, içe döndürün, kenarı ütüleyin. Pervaz iç kenarını dikişlere bastırın.


■ Ön eteklere ok yönünde pili katlayın, teyelleyin.



Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

124 TUNİK ●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 82 cm



Kumaş önerisi: Elastik jarse.
Sadece elastik kumaştan dikin.
Orijinal kumaş: Çizgili, elastanlı viskon jarse.

Malzeme:
Tela. Tela bant. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. 124 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.


Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve kol volanı baskısı için 1.5 cm, etek ucu baskısı için 4 cm.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,90	1,95		2,00	

Biçilecek parçalar:
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Ön etek kumaş katında 1x
4 Arka etek 2x
5 Ön pervaz kumaş katında 1x
6 Arka pervaz kumaş katında 1x
7 Kol volanı 2x
8 Üst kol volanı 2x

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca



tela bandı ön ve arka parçaların yaka, kol ve alt kenarları ile ön parçanın omuz kenarlarına ütüleyin.


İşlem sırası:
Model, genel olarak 123 numaralı elbise gibi çalışın, kollardaki volanlar çift katlı olacak.

■ Alt ve üst volanların dikişlerini kapatın, dikiş 6 ve 7. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Alt volanların baskı payını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekin.

■ Üst volanı tersi yüzünde alt volanın üstüne geçirin, üst kenarları birlikte teyelleyin.


■ Kol volanlarını takın, dikiş 8, kol dikişleri yan dikişlerle aynı hizada.



125 A,B ELBİSE ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 120 cm



Kumaş önerisi:

Dökümlü elbise kumaşı.

Orijinal kumaş: A:

Çiçekli pamuklu viskon (I),

ufak desenli viskon (II),

B: Krep saten mat tarafı (I),

krep saten parlak tarafı (II).

B modeli için uyarı:

Kumaş I'in mat tarafı, kumaş II'nin parlak tarafı (krep saten) kumaşın ön yüzü olarak kullanılacak. Bu nedenle biçkiden önce Bd 44-48 için 1.10 m ve Bd 50, 52 için 1.15 m kumaştan kesin.


Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
A Kumaş I 140	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60
A Kumaş II 140	1,25			1,30	
B Kumaş I 140	2,65	2,70			2,75
B Kumaş II 140	1,10			1,15	

Malzeme A, B:

Tela. 1 gizli fermuar 40 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.



a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Elbise A

Kumaş I

21 Üst ön parça 1x

23 Ön etek 1x

25 Üst arka parça 1x

27 Arka etek 1x

29 Volan 1x

30 Sol kol 1x

31 Ön askı 1x

32 Arka askı 1x

33 Ön pervaz 1x

34 Arka pervaz 1x

a) Verev pervaz sol kol oyuğu için 1x

Kumaş II

22 Orta ön parça 1x

24 Ön alt etek 1x

26 Orta arka parça 1x

28 Arka alt etek 1x

Elbise B

Kumaş I

21 Üst ön parça 1x

23 Ön etek 1x

24 Ön alt etek 1x

25 Üst arka parça 1x

28 Arka alt etek 1x

29 Volan 1x

30 Sol kol 1x

31 Ön askı 1x

32 Arka askı 1x

33 Ön pervaz 1x

34 Arka pervaz 1x

a) Sol kol oyuğu için verev şerit 1x

Kumaş II

22 Orta ön parça 1x

23 Ön etek 1x

26 Orta arka parça 1x

27 Arka etek 1x

Tela için bkz. biçki planı.

a parçalarının ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	53	54,5	56	57,5	59	3

İşlem sırası:

Elbise A, B

■ Üst ön parçaların penslerini kapatın, alta ütüleyin.

■ Üst ön parçayı orta ön parçaya dikin, dikiş 1. Ön eteği ön alt eteğe dikin, dikiş 3. Ön parçayı ön eteğe dikin, dikiş 2. Üst arka parçayı orta arka parçaya dikin, dikiş 4. Arka eteği arka alt eteğe dikin, dikiş 6. Arka parçayı arka eteğe dikin, dikiş 5. Paylara birlikte sürfile yapın ve alta ütüleyin. Omuz dikişini kapatın, pervazların da, dikiş 8 ve 14. Payları ütüyle açın.

■ Sağ yan dikişi yırtmaca kadar kapatın. Düz volan kenarlarını ön parçaya (dikiş 7) ve arka parçaya dikin. Paylara birlikte sürfile yapın, devamında yan dikiş paylarına sürfile yapın. Yan dikiş payını ütüyle açın. Volan dikiş paylarını ön/arka parçaya ütüleyin. Kollarda düz kenar ve alt kenar paylarını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın ve dikin.


■ Kolları yüzü yüzünde sağ kol açıklığına teyelleyin, düz kenarlar omuz dikişinde yan yana gelecek. Sol kol açıklığı payını 7 mm enden kesin. Kol için olan verev biyeyi boydan katlayın, ütüleyin, yüzü dışta. Çift kat verev biyeyi dıştan kol kenarına iğneleyin ve 7 mm enden dikin. Biyeyi kenardan içe döndürün, ek dikişin üstüne teyelleyin, iç kenarı da araya alarak dıştan dikiş çekin.


■ Sol yandaki açık kenarlara gizli fermuarı çalışın. Sol yan dikişi tamamlayın, payı ütüyle açın.


■ Askıları kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, dikin, ek kenarını açık bırakın, payı kesin, döndürün ve ütüleyin. Ön askıyı yatay çizgilerin arasından ön yaka kenarına teyelleyin, dikiş 12. Arka askıyı yatay çizgilerin arasından arka kenara teyelleyin, dikiş 13.


■ Pervazı yüzü yüzünde elbisenin yaka kenarına iğneleyin. Fermuar açıklığında pervazı açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin. Elbisenin açıklık paylarını dışa yatırın ve pervazın üstünden yaka kenarına iğneleyin. Yaka kenarına dikiş çekerken askıları araya alın. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Açıklık paylarını içe içe döndürün. Pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Yaka pervazını fermuar bantlarına ve omuz dikişinin payına bastırın.

■ Etek ucunda baskı payını içe ütüleyin, enden ikiye katlayın ve makine dikişiyle dikin.










Biçki planları
Tek kat biçkide kumaşın yüzü üstte. B modeli için uyarı: Krep satenin kumaş I'de mat tarafı, kumaş II'de parlak tarafı üstte.


126 BLUZ ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 80 cm



Kumaş önerisi:
İnce bluz kumaşı.
Orijinal kumaş:
Desenli pamuklu.
Uyarı: Orijinal kumaştaki bordürler nedeniyle kumaş ölçüsü artmıştır.
Malzeme: Tela parçası.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.
Biçilecek parçalar:
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Yan ön parça 2x
3 Arka parça kumaş katında 1x
4 Yan arka parça 2x
5 Kol 2x
6 Fırfır 2x

Kırmızı patron, pafta C
Patron parçaları 1 - 6
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



a) Yaka kenarı için verev biye 1x
Tela: Ön yaka açıklığı köşesine 3 x 3 cm tela ütüleyin.
İşlem sırası:
■ Ön parça penslerini kapatın ve alta ütüleyin.
■ Yaka kenarı dikiş payını (patron 1, 2, 3 ve 4) kesin.
■ Pili kaşe için arka parçayı arka ortada yüzü yüzünde katlayın, pili çizgilerinden yukarıdan ok işaretine kadar dikin. Arka parçayı açın. Piliyi ütülediğinizde pili dikişi ortaya gelsin. Pili dikişinin altından pili katlarını ütülemeyin. Piliyi yukarıdan teyelleyin.


Kumaş ölçüsü

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,20	2,25		2,30	

a parçalarının ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	76,5	78	79,5	81,5	83	3

■ Yan ön ve arka parçaların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.
■ Fırfırların düz kenar dikiş payına (= alt kenar) sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikiş çekin. Karşıt fırfır kenarı dikiş payını kesin. Ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin. Bu kenarı yıldız işaretlerinin arasından büzmek için kenarın 1 cm ve 4 cm altından iri makine dikişi çekin, henüz büzmek için ipliği çekmeyin. Fırfırı tersi yüzünde yaka kenarına ve ön/arka parçaların ek dikiş kenarına iğneleyin (dikiş 2 ve 3), alt fırfır kenarı ön ve arka parçada. Üst fırfır kenarını yan parçaların yaka kenarı ölçüsünde büzün, iplik uçlarını düğümleyin. Fırfırı yan parçalara teyelleyin.
■ Ön ek dikişlerini kapatın, dikiş 2. Arka ek dikişlerini kapatın, dikiş 3, araya fırfırı alın. Paylara birlikte sürfile yapın ve yan parçalara ütüleyin.
■ Yan dikişleri çekin, paylara sürfile yapın ve ütüyle açın.
■ Verev biyeyi yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin, 7 mm enden dikin. Yaka açıklığı köşe-





Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

sinde ön parçayı dikişin önüne kadar kesin. Biyeyi kenardan içe katlayın, ek dikişin üstüne iğneleyin. Biyeye dıştan ek dikişin yanından makine çekerken iç kenarı da araya alın. Ön parçayı ön ortadan katlayın, biyeye küçük bir pens dikin. Pens derinliklerini ütüyle açın, içten biyeye bastırın.
■ Kol dikişlerini kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüyle açın.
■ Kolları takın.
■ Baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin, dikiş çekin.

127 A,B ELBİSE ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Belden itibaren boy 70 cm





Kumaş önerisi: Elbise kumaşı
Orijinal kumaş:
A, B desenli viskon
Malzeme: A, B tela.
Ayrıca A için: Biye bandı,
Bd 44: 1.05 m, Bd 46: 1.10 m,
Bd 48: 1.15 m, Bd 50, 52: 1.20 m.
7 düğme.
Patronları paftadan aktarın.
21 ile 21A ve 22 ile 22A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – c parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı: Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için (patron 21, 22, 23 ve 27) 4 cm.
a – c parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
Elbise A, B
21 Orta ön parça yaka ile 2x
22 Yan ön parça 2x
23 Arka parça kumaş katında 1x
24 Roba kumaş katında 2x
25 Kol 2x
26 Kol patı 2x
27 Ön pervaz yaka ile 2x
a) Kuşak 2x
b) Cep 2x
c) Cep kapağı 2x
Tela için bkz. biçki planı. Orta ön parçalarda yaka köşelerine 3x3 cm tela ütüleyin.


Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	3,15	3,20	3,25	3,30	3,40

İşlem sırası:
Elbise A
■ Orta ön parçaların penslerini dikin ve alta ütüleyin.
■ Yan ön parçaları orta ön parçalara dikin, dikiş 1. Paylara birlikte sürfile yapın ve orta ön parçaya ütüleyin.
■ Takma cepler: Cep kenarlarına sürfile yapın. Üst kenarı 3.5 ende içe ütüleyin, dikin. Ceplerin yan ve alt kenar paylarını içe ütüleyin. Cepleri yan ve alt kenarlarından ön parçalara dikin, üst köşelerine üçgen dikiş yapın.
■ Kapakları yarısından katlayın, yüzü içte, dar kenarlarından dikin, döndürün ve ütüleyin. Kapağı cebin 1 cm üstüne dikin, henüz yukarı baksın, dikiş payını 5 mm ende kesin. Kapağı alta ütüleyin, ek dikişin 7 mm yanından dikiş çekin.
■ Biye bandı: Banttan 2 parça kesin, Bd 44: 15 cm, Bd 46: 1.5 cm, Bd 48, 50 16 cm, Bd 52: 16.5 cm. Ön parçalara roba ek kenarlarından fitilli bandı teyelleyin, fitili ön parçada, bandı dikiş payında. Biye bandı yaka dikişi köşelerinde dikiş payına katlayın.
■ Arka parçaya ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin.
■ Roba: Bir robayı yüzü yüzünde, diğer robayı yüzü tersinde arka parçanın üst kenarına iğneleyin. Roba parçalarını birlikte dikin, yukarı ütüleyin. Dış robaların ön kenarlarını orta ön parçalara dikin (fermuar ayağı ile), köşeden başlayıp bitirerek ve araya fitilli bandı alarak. Dikiş payını robaya ütüleyin. Orta ön parçaların dikiş payını yaka köşelerinden çıtlatın. İç roba kenarlarını ek dikişlerine dikin.
■ Yaka ve ön kenarlar: Orta ön parçalarla birlikte biçilen yakanın arka orta dikişini kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın. Yakayı köşeden köşeye yaka açıklığına dikin, payı kesin, çıtlatın ve yakaya ütüleyin. Ön pervazda arka orta dikişi kapatın, payı ütüyle açın. Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarlarına ve ön kenarlara iğneleyin, arka orta dikişler üst üste gelecek. Ön ve yaka kenarlarına dikin. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. İç pervaz kenarına sürfile yapın. Pervazda dikiş payını yaka takma dikişi köşesinden eğik kesin. Yaka iç kenarlarını katlayarak yaka takma dikişine ve roba ek dikişine dikin.
■ Yan dikişleri yırtmacın üstünden kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Yırtmaç paylarını içe ütüleyin.
■ Kalan biye bandı ikiye kesin, alt kol kenarlarına teyelleyin, fitili kolda, bandı dikiş payında.
■ Kol patlarını alt kol kenarlarına dikin, biyeyi araya alarak. Dikiş payını pata ütüleyin.
■ Kol dikişlerini ve devamında pat dikişlerini çekin, dikiş 7. Payları ütüleyerek açın. Patı kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, ütüleyin. İç pat kenarını pat ek dikişine dikin. Kolları takın.
■ Etek ucunda yırtmaç paylarını ve ön pervazları tekrar dışa yatırın. Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, iğneleyin. Ön pervazları içe yatırın. Baskı payı ve pervazları 3.5 cm ende dikin. Yırtmaç paylarını içe yatırın, dıştan dikin, yırtmaç ucuna yatay dikiş çekin. Sağ ön parçaya yatay ilikleri açın, sol ön parçaya düğmeleri dikin. Yan dikişlerin üstüne kuşak için 3-4 kat iplikten örgü birit yapın ve dikin.
■ Kuşak: Parçaları birbirine ekleyin, payı ütüyle açın. Kuşağı boydan katlayın, dikin, döndürün ve ütüleyin.
Elbise B: A modeli gibi çalışın. Fitilli biye, ilik ve düğme yok.

a, b, c parçalarının ölçüsü


Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	101	103	106	109	112	15
b	21					19
c	13					19



Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.


Astarla kaplanan düğmeler

Astarı düğmenin üstünden biraz büyük kesin (1) Küçük dikişlerle kumaşın etrafını çevirin (2), ipin ucunu kesmeyin. Düğmenin üst tarafını astarın tersine yatırın ve ipi çekin. Kumaş kendiliğinden gergin bir şekilde düğmeyi kaplayacaktır. Çektiğiniz iple kumaşın kenarlarını çapraz dikişle birbirine dikin. (3) İpin ucunu iyice pekiştirin.




128 ERKEK GÖMLEĞİ ●●

Erkek bedeni 48, 50, 52, 54, 56
Arka boy 77 cm



Kırmızı patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 6
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52
Bd. 54
Bd. 56



Kumaş önerisi:
Keten, pamuklu ya da sentetik katkılı kumaşlar.
Orijinal kumaş: Keten.
Malzeme: Tela.
7 büyük ve 2 küçük düğme.

Kumaş ölçüsü

Beden	48	50	52	54	56
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,90		1,95	2,00	

Patronu paftadan aktarın. 1 numaralı patrondaki ilik işaretleri 48 bedene ait. Öteki bedenlerde üst işareti yaka açıklığına 48 bedenle aynı mesafeden aktarın. Alt işaret her bedende aynı. Diğerlerini ikisinin arasına çalışın. 2 numaralı patrondaki pili oku 48 bedene ait. Öteki bedenlerde oku yukarı kaydırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça	2x
2 Arka parça kumaş katında	1x
3 Arka roba kumaş katında	2x
4 Kol	2x
5 Yaka kumaş katında	2x
6 Cep	2x

Tela için bkz. biçki planı.
Ön kenara kat çizgisine kadar tela şerit ütüleyin.

İşlem sırası:
Takma cepler: Cep kenarlarına sürfile yapın. Yekpare pervazı kat çizgisinden katlayın, ütüleyin, dikin. Yan ve alt kenarlar paylarını içe ütüleyin. Dikey ilik açın. Cepleri ön parçalara dikin.

■ Arka parçaya ok yönünde pili katlayın ve teyelleyin.

■ Roba: Dış robayı yüzü yüzünde, iç robayı yüzü tersinde arka parçanın üst kenarına dikin, dikiş 1 ve yukarı ütüleyin. Dış robayı ön parçanın ön parçanın omuz kenarlarına dikin (dikiş 2). Payı robaya ütüleyin. İç omuz kenarlarını ek dikişlere el dikişiyle dikin. Dış robaya ek dikiş hizasından 7 mm ende makine dikişi çekin. Robaları kol ve arka yaka açıklığı kenarlarından üst üste teyelleyin.

■ Ön kenar payını içe ütüleyin. Yekpare pervazı dışa yatırın, üstte yaka açıklığı kenarlarını yatay çizgiye kadar üst üste dikin. Dikiş payını kesin. Pervazı içe yatırın, yaka açıklığına iğneleyin.


■ Üst yakanın ek kenar payını içe ütüleyin (=yaka iç kenarı). Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, dış kenarlardan dikin. Dikiş payını kesin. Yakayı döndürün, kenarları ütüleyin. Yakayı yatay çizgilerden itibaren 3 sayılı dikişin yanından yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin ve dikin. İçe ütülenmiş yaka kenarını el dikişiyle ek dikişin üstüne bastırın. Yakanın dış kenarına 7 mm enden dikiş çekin.

■ Yan dikişleri yüzü yüzünde üst üste iğneleyin ve dikin, dikiş 4, açıklık işaretlerinin arasından dikişi açık bırakın. Dikiş payına sürfile yapın, ütüyle açın. Baskı kat çizgisinden baskı payını dışa yatırın. Yırtmaç kenarlarını üst üste dikin. Yırtmaçları döndürün, kenarları ütüleyin. Alt ön kenarlarda pervazı tekrar açın. Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin. Pervazı tekrar içe yatırın, iç kenarından teyelleyin ve dikin.

■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 5. Paya sürfile yapın, ütüyle açın.

■ Kolları takın, dikiş 6. Paya sürfile yapın, gömleğe ütüleyin, dıştan 7 mm ende dikiş çekin, dikiş kol dikişinin 5 mm önünden başlayıp bitecek.


■ Sol ön parçaya ilikleri yatay çalışın, sağ ön parçaya düğmeleri dikin.




Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

129 ERKEK PANTOLONU ●●●●

Erkek bedeni 48, 50, 52, 54, 56
Paça boyu 102 cm, 50 beden için
Paça bolluğu 38 cm



Kırmızı patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 30
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52
Bd. 54
Bd. 56



Kumaş önerisi:
İnce ama tok duran pantolon kumaşı.
Orijinal kumaş: Keten, astar.
Malzeme: Tela. 3 küçük düğme, 4 yassı düğme.

Patronu paftadan aktarın. 21 numaralı patrondaki ilik işaretleri ve dikiş çizgisi 48 bedene ait. Öteki bedenlere işaretleri ve çizgiyi kenarlara 48 bedenle aynı mesafeden aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. Arka orta dikiş kenarına 3 cm pay verin (patron 24, 25, 27). A – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş

21 Ön pantolon	2x
22 Ön cep torbası	2x
23 Kalça robası	2x
24 Arka pantolon	2x
25 Arka roba	2x
26 Ön pervaz	2x
27 Arka pervaz	2x
28 Alta bindirme payı	1x
29 Ön açıklık pervazı	1x
30 Kapak	2x
a) Arka cep torbası	2x
b) Köprü	1x

Astar

a) Arka cep torbası	2x
c) Verev biye	2x


ayrıca patron 28 ve 30
Tela için bkz. biçki planı.


Kumaş ölçüsü

Beden	48	50	52	54	56
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,05			2,10	
Astar 140	0,70				0,75

İşlem sırası:
■ Ön cep torbasını ön pantolonun cep girişi kenarına dikin, dikiş 1. Torbayı içe döndürün. Kenarı ütüleyin ve 7 mm enden dikin. Cep girişlerini çakışma çizgisine göre kalça robalarına iğneleyin. İçten cep torbalarını üst üste dikin. Torbalarını ön pantolonlara alttan teyelleyin.

■ Arka pantolonda astar torbaları yüzü yüzünde cep girişleri-





a, b, c parçalarının ölçüsü

Beden	48	50	52	54	56	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	18					18
b	60					4
c	80		85		90	3

Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

ne dikin, payı kesin. Torbaları içe döndürün. Kenarları ütüleyin, dikiş çekin. Kumaş ve astar torbaları cep girişinin altına yatırın, cep girişi kenarından teyelleyin. İçten torbaları üst üste dikin. Kumaş ve astar kapakları yüzü yüzünde üst üste dikin, ek kenarını açık bırakın. Dikiş payını kesin, döndürün. Kenarlara ince ve 7 mm ende dikiş çekin. Kapaklara birer dikey ilik açın, yatay çizgilerin arasından arka robaya iğneleyin, kapaklar yukarı baksın.

■ Arka robaları arka parçalara dikerken kapakları araya alın. Dikiş payını yukarı ütüleyin, roba ek dikişinin hizasına üstten dar ve 7 mm ende makine dikişi çekin.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 3. Payı arkaya ütüleyin, dikişlerin hizasına dıştan makine çekin.

■ Bacak arası dikişlerini kapatın, dikiş 4. Payları ütüyle açın.

■ Ön açıklık pervazını sol ön açıklık kenarına dikin. Pervazı öne öne yatırın ve pantolonun dikiş payına dikin. Pervazı dış kat çizgisinden içe katlayın, kar kenarını ütüleyin (tersi içte). Yatay ilikleri çalışın. Pervazı iç kat çizgisinden katlayın (kumaşın yüzü içte), kenarı ütüleyin. Uzun kenar ve alt yuvarlak kenar dikiş payına verev biye dikin (7 mm ende), biyeyi kenardan içe yatırın, teyelleyin ve dikin. Pervazı komple dışa döndürün, pantolonun üst kenarına iğneleyin.

■ Alta bindirme paylarını (kumaş ve astar) yüzü yüzünde üst üste dikin, uzun kenar açık kalsın. Payı kesin, alta bindirme payını döndürün, kenarı ütüleyin, yatay bir ilik açın. Alta bindirme payını yüzü yüzünde sağ ön pantolon kenarına dikin, üst pantolon kenar payı boşta kalsın. Payı pantolona ütüleyin, verev biye döndürün, açıklık pervazında anlatıldığı gibi. Ek dikiş hizasına dıştan makine çekin.

■ Köprü şeridini katlayın, kat kenarının 1 cm yanından dikin, döndürün, ütüleyin, dıştan dikiş çekin. Şeridi, 8.5 cm boyda parçalar halinde kesin. Ön pantolonlara ön ortanın 11 cm yanından birer köprüyü üst kenara teyelleyin, köprü alta bakacak. Arka pantolonlara birer köprüyü arka ortanın 7 cm, yan dikişin 3 cm yanından teyelleyin.

■ Ön ve arka pervazın yan dikişlerini çekin, dikiş 5. Pervaz iç kenar payına verev biye döndürün.

■ Pervazları yüzü yüzünde pantolon parçalarına iğneleyin, sağda dar kenar payı dışta kalsın, solda payı ön ortadan kesin. Pervazı dikerken ön pervaz ile köprüleri araya alın. Pervazları yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin.


■ Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun, orta dikişi açıklıktan pervazın üstüne kadar dikin. Payları bacak arasına kadar ütüyle açın.

■ Pervazları içe döndürün, kenarları ütüleyin, iç kenarı iğneleyin. Sağda pervazın dar kenarını alta bindirme payı ek dikişinin üstüne dikin. Pantolonun üst kenarına dikiş çekin. Ön ortada açıklık kenarlarını iğneleyerek kapatın, açıklık ucunun 4 cm üstünden alta bindirme payını biritle açıklık pervazının dikiş çizgisine dikin. Köprüleri alta yatırın, 1 cm ende katlayın ve dikin.


■ Sol üst açıklık ucuna yatay ilik açın. İliklerin karşılarına düğmeleri dikin: Yassı düğme alta bindirme payına, diğerleri alta bindirme payının üst ucuna ve arka ceplere.

130 KIZLARA BLUZ ●●●


Çocuk bedeni 110, 116, 122, 128, 134





Kumaş önerisi:
İnce pamuklu kumaş.
Orijinal kumaş: Pamuklu batist.
Malzeme: 5 mm ende lastik: Bd 110 – 128: 35 cm, Bd 134: 40 cm. İnce pamuklu kordon: 40 cm her bedene ve 2 püskül. Zıt renkli nakış ipliği. Örnek çıkartma kalemi.
Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.


Şekil. 1


Şekil. 2


Şekil. 3


Şekil. 4



a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 Ön roba kumaş katında 2x
2 Ön parça kumaş katında 1x
3 Yan ön parça 2x
4 Arka roba kumaş katında 2x
5 Arka parça kumaş katında 1x
6 Yan arka parça 2x
7 Kol 2x
a) Alt kol 2x

İşlem sırası:

■ İç ve dış robaların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1. Payları ütüleyerek açın. Robaları yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, yaka açıklığı kenarından dikin, payı kesin. Robayı döndürün, kenarı ütüleyin. Açık roba kenarlarını üst üste teyelleyin. Ön parçanın üst kenarını roba ölüsünde büzün ve ön robanın alt kenarına dikin, dikiş 2. Arka parçanın üst kenarını roba ölçüsünde büzün ve arka robanın alt kenarına dikin, dikiş 3. Paylara birlikte sürfile yapın ve robaya ütüleyin.

■ Yan ön ve arka parçaların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 4. Paylara sürfile yapın, ütüyle açın. Yan ön ve arka parçaları ön ve arka parçalara dikin, dikiş 5. Paylara birlikte sürfile yapın ve yana ütüleyin.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 6. Paylara birlikte sürfile yapın, arkaya ütüleyin. Alt kollarda bir

dar kenarı (üst kenar) kol bolluğunda büzün, alt kol kenarına dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın, dikiş 7, baskı payında dikişi lastik geçirmek için 5 mm açık bırakın. Dikiş payına sürfile yapın, ütüleyerek açın. Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve lastik tüneli için 1 cm enden dikin. Lastiği kesin: Bd 110, 116: 15 cm, Bd 122, 128: 16 cm, Bd 134: 17 cm. Kol ağızlarına çengelli iğne ile lastikleri geçirin, uçlarından dikin.

■ Kolları takın, paylara birlikte sürfile yapın ve koltuk altının üstünden kollara ütüleyin.

■ Etek ucu baskı payını içe ütüleyin, sürfile yapın, dikin.

■ Kordonu ikiye kesin, parçaları ikiye katlayın ve birer ucuna püskül dikin. Kordonları ön yaka açıklığı köşelerine dikin.


■ Nakış: Roba ek dikişlerinin, yan dikişlerin ve baskı dikişinin hizasına makinede zıt renkli nakış ipliği ile süs dikişi çekin. Kol takma dikişlerine 3 katlı nakış ipliği ile çarpı işi işleyin, bkz. çizim 1. Ön ve arka yaka kenarı ile omuz dikişlerine 3 kat iplikle el işi işleyin, bkz. çizim 2. Ayrıca ön roba köşelerine (çizim 3 ve 4) çarpı işi ve el işi işleyin: Orijinal motifi örnek çıkartma kalemiyle bluza aktardıktan sonra.

Kumaş ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,10	1,15	1,20	1,25	

a parçalarının ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134
a Uzunluk	29,5	31	33	35	36,5
a Uzunluk	42	42,5	43	43,5	44



Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

131 KIZLARA ELBİSE ●●

Çocuk bedeni 110, 116, 122, 128, 134



Kumaş önerisi: Elbise kumaşı
Orijinal kumaş: İşlemeli pamuklu (I), pamuklu batist (II).
Malzeme: 2 küçük düğme.
1 bordür 0.7 cm ende (patlar): Bd 110, 116: 0.55 m, Bd 122-134: 0.60 m. 1 bordür, 1 cm ende (baskı): Bd 110:1.35m, Bd 116: 1.40 m, Bd 122: 1.45 m, Bd 128: 1.50 m, Bd 134: 1.55 m.
1 bordür 3.5 cm ende (ön orta): 15 cm her bedene.

Biçilecek parçalar:
Kumaş I
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x
Kumaş II
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Ön pat kumaş katında 2x
24 Arka pat 4x
25 Askı 4x
a) Arka parça açıklığı için verev şerit 1x

Mavi patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 25
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128
Bd. 134

Uyarı: Bu modelde kumaş I iki kenarı dilimli. 21 ve 22 numaralı patronları 90 derece döndürün, baskı çizgisini dilimli kenara getirin ve biçin. Kumaş ölçüsü değişebilir.

Kumaş ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I+II 140	1,15	1,20	1,30	1,35	1,40

İşlem sırası:

■ Birer askı parçasını yüzü yüzünde üst üste dikin, payı 7 mm enden kesin. Askıları döndürün, kenarları ütüleyin. Ön askı uçlarını yüzü yüzünde ön dış pata teyelleyin (dikiş 1). Dikiş payı kenarları üst üste gelsin.

■ Dış ön parçanın ön ortasını işaretleyin. 3.5 cm endeki bordürün bir ucunu sivri katlayın. Bordürü üst kenarın altından ön parçanın ön ortasına (=Kumaş I), teyelleyin ve dikin.

■ İki arka parçada (kumaş I ve II) üst açıklığı kesin.

■ Ön ve arka parçaların üst kenarını ön ve arka patların boyunda büzün: Kenarın 1.3 ve 1.8 cm altından iki sıra iri makine dikişi çekin, alt ipliği çekerek büzgüyü yapın. Dış ve iç patları yüzü yüzünde ön ve arka parçaların üst kenarına dikin (dikiş 3 ve 4). Payı pata ütüleyin.

■ İç ve dış elbisenin yan dikişlerini çekin (dikiş 5), paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.İç ve dış elbiseyi kol kenarlarından ve üst pat kenarlarından yüzü yüzünde dikin, askıları önde araya alın. Dikiş payını 7 mm enden kesin. İç elbiseyi içe döndürün, kenarı ütüleyin.

a parçalarının ölçüsü


Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	17					3

■ Arka açıklık kenarlarını üst üste teyelleyin. Biyenin bir ucunu bir açıklık kenarına dikin, içe yatırın, teyelleyin, bitmiş biye eni 7 mm. Biyeye dıştan dikiş çekin (pens gibi). Katlanmış uçlarını el dikişiyle pata dikin.

■ Pat ek dikişlerini tersi tersinde üst üste teyelleyin. Bordürü (0.7 cm) ön ve arka pat ek dikişleri ölçüsünde kesin, dıştan ek dikişe dikin, bordürün uçlarını içe katlayın. Patın sağ arka açıklık kenarlarına 2x 1 cm uzunlukta iplik örgü ilik yapın, düğmeleri sol pat kenarına dikin.

■ Baskı payına sürfile yapın ve içe teyelleyin. 1 cm ende bordürü baskı çizgisinin üstünden elbiseye dikin. İç elbiseyi dış elbiseden 2 cm kısa bastırın.


■ Askı boylarını belirleyin, arka patın üst kenarına el dikişiyle dikin.



Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


132 KIZLARA YELEK ●●

Çocuk bedeni 110, 116, 122, 128, 134



Kumaş önerisi:
Keten, pamuklu ya da sentetik gibi hafif tok kumaş.
Orijinal kumaş: Jakar (I), pamuklu (II), astar olarak çizgili pamuklu.
Malzeme: Minik püsküllü bordür, Bd 110: 1.40 m, Bd 116: 1.45 m, Bd 122: 1.50 m, Bd 128: 1.55 m, Bd 134: 1.60 m.

Siyah patron, pafta C
Patron parçaları 1 - 3
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128
Bd. 134



Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kuma-

şa iğneleyin.
a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.
a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş I
1 Ön parça 2x
2 Arka parça kumaş katında 1x

Kumaş II
3 Kol patı 4x
a) Verev biye/ baskı 1x
b) Verev biye /kol oyuğu 1x

Astar
1 Ön parça 2x
2 Arka parça kumaş katında 1x
c) Süs verev şerit 1x

Kumaş önerisi

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I 140	0,40	0,45			
Kumaş II 140	0,70			0,80	
Astar 140	0,65	0,70		0,75	

İşlem sırası:

■ Dış yelek ve astarın omuz dikişlerini kapatın, payları ütüyle açın.

■ İkişer kol patını yüzü yüzünde iğneleyin, dış kenarları (= yatay çizgi olmayan kenar) üst üste dikin, payı 7 mm enden kesin, çıtlatın. Patları döndürün, ütüleyin. Bordürü döndürdüğünüz kenarın altına teyelleyin, püsküller dışta kalsın. Bordürü dikin.


■ Kol patlarını yüzü yüzünde dış yeleğin kol kenarlarına teyelleyin, dikiş 3 ve 4, pattaki yatay çizgi omuz dikişinde.

■ Astarı yüzü yüzünde dış yeleğe koyun, kol oyuklarından dikerken araya kol patlarını alın. Payı kesin, çıtlatın. Astarı içe döndürün, kenarları ütüleyin, pat dışta.


■ Dış yeleğin ve devamında astarın yan dikişlerini çekin. Payı ütüyle açın. Astarı içe döndürün. Kol oyuğu kenarlarına dıştan dikiş çekin.


■ Kol oyuğu kenarlarının, ön kenarların ve baskı kenarının dikiş payını kesin. Açık kenarları üst üste teyelleyin, dikin.

■ Baskı kenarına verev biye döndürün. Biyenin bir uzun kenarını 1 cm ende içe ütüleyin. Biyeyi (a) dıştan etek ucuna iğneleyin, açık kenarları yelek kenarında olsun,



Biçki planı
Kumaş I çift kattan biçilecek, yüzü içte. Kumaş II ve astar tek kattan biçilecek, yüzü üstte.





1.5 cm ende dikin, kenardan içe döndürün, ek dikişin üstüne teyelleyin. Dıştan biyeye ince makine dikişi çekin.

■ Ön ve yaka açıklığı kenarlarına verev biyeyi (b) etek ucunda anlatıldığı gibi döndürün, etek ucunda uçların fazlasını içe katlayın.


■ Önce püsküllü bordürü ön kenarlara ve yaka açıklığı kenarına dikin, püsküller yelekte olsun. Bordür uçlarını etek ucunda katlayın. Bordürün yanından süs şeridi dikin, kenarlarına sürfile yapılmayacak.


a, b, c parçalarının ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	64,5	65	67	69	71	6
b	82	85	88	91,5	95	6
c	79	82	85	88,5	92	1

133 KIZLARA TULUM ●●

Çocuk bedeni 110, 116, 122, 128, 134





Kumaş önerisi:
Dökümlü kumaş.
Orijinal kumaş: Pamuklu.

Malzeme: Püsküllü bant:
Bd 110: 1.55 m,
Bd 116, 122: 1.60 m,
Bd 128, 134: 1.65 m. 12 mm ende lastik: Bd 110 – 122: 0.60 m,
Bd 128 – 134: 0.65 m.
Yaka kenarı için lastik 0.7 mm:
Bd 110: 0.75 m,
Bd 116-128: 0.80 m,
Bd 134: 0.85 m. 10 mm ende bant: 0.50 her bedene.

Kumaş ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	0,85	0,90	0,95		1,00

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm, üst bedenin alt kenarları ile (21, 22) şortun üst kenarlarına (24, 26, 27) 2.5 cm ende lastik tüneli payı verin. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Fırfır kumaş katında 1x
24 Ön şort 2x
25 Cep torbası 2x
26 Kalça robası 2x
27 Arka şort 2x
a) Verev biye/kol oyuğu 2x

İşlem sırası:

Üst beden


■ Ön parçaya bant için 2 küçük, dikey ilik açın. Yan dikişleri kapatın, dikiş 1. Paylara sürfile yapın, ütüyle açın.

■ Kol oyuklarının dikiş payını 7 mm ende kesin, boydan katlayın ve ütüleyin. Çift kat verev biyeyi kol kenarlarına dikin, kat kenarı 1 cm ende parçada. Biyeyi içe döndürün, ütüleyin, dıştan dikiş çekin.

■ Fırfır: Bir uzun kenar payını 7 mm enden kesin, sürfile yapın ve içe ütüleyin. Püsküllü bandı fırfır boyunda kesin, içten içe ütülenmiş dikiş payına teyelleyin (püsküller fırfır kenarının dışında). Dikiş payını püsküllü bantla birlikte dikin. Fırfırın arka orta dikişini kapatın, paya sürfile yapın, ütüyle açın. Fırfırın üst uzun kenarını ön ve arka parçaların üst kenarı ölçüsünde büzün: Kenarın 1.3 ve 1.8 cm altından iri makine dikişi çekin, alt ipliği çekerek büzgüyü yapın. Fırfırın üst büzgülü kenarını yüzü tersinde yatay çizgilerin arasından (dikiş 2 ve 3) ön ve arka parçaların üst kenarına dikin, payı 7 mm enden kesin, devamında düz düz fırfır kenarına sürfile yapın. Fırfırı dikiş payının üstünden dışa yatırın ve kenarı teyelleyin, devamında dikiş paylarını ön ve arka parçaların arasından (=omuz) içe ütüleyin, teyelleyin. Üst fırfır kenarının 1 cm yanından lastik tüneli için dikiş çekin, tünele lastiği geçirin: Bd 110: 0.71 m, Bd 116: 0.73 m, Bd 122: 0.74 m, Bd 128: 0.76 m, Bd 134: 0.78 m. Lastik uçlarını 1 cm ende üst üste dikin.

Şort

■ Kalça robası cepleri: Torbaları tersi tersinde ön şortun cep giriş kenarlarına alttan dikin, dikiş 4. Payı içe ütüleyin, yarısından katlayın. Bir parça püsküllü bandı cep girişi uzunluğunda büzün ve öndeki dikiş payı kat çizgisinin altından teyelleyin, püsküller dışta, bandı da araya alarak dikin. Cep girişlerini çakışma çizgilerine göre yan kalça robalarına iğneleyin. İçten torbaları üst üste dikin, ön şortlara alttan teyelleyin.



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

■ Yan dikişleri ve bacak arası dikişlerini çekin, dikiş 5 ve 6. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin. Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun, orta dikişi kapatın, bacak arasının üstünden payı yana ütüleyin.

a parçalarının ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	25,5	26	27	28	29	3,5


■ Şort ile üst bedeni birbirine dikin, dikiş 7, yan dikişler aynı hizada. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın, yukarı ütüleyin ve tünel için dikin. Lastik geçirin: Bitmiş bolluk: Bd 110: 0.54 m, Bd 116: 0.55 m, Bd 122: 0.57 m, Bd 128: 0.58 m, Bd 134: 0.59 m.
■ Bandı ön parçalardaki iliklerden sokun ve fiyonk bağlayın.
■ Paçaları makine dikişi çekerek bastırın.


134 KIZLARA ETEK ●●

Çocuk bedeni 110, 116, 122, 128, 134

Kumaş ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,35	1,45	1,55	1,60	1,70





Biçki planı
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

Biçki:
a – e parçaları kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı
a – e parçalara 1.5 cm pay dahil.
Biçilecek parçalar
a) Bel bandı 2x
b) İlk (üst) etek parçası 2x
c) İkinci etek parçası 2x
d) Üçüncü etek parçası 2x
e) Dördüncü (alt) etek parçası 4x


a, b, c, d, e parçalarının ölçüsü

Beden	110	116	122	128	134	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	9					55
b	17	18	19	20	21	55
c	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	80
d	12	13	14	15	16	110
e	15	16	17	18	19	90

İşlem sırası: Modeli "Adım Adım" açıklamasına göre dikin. Bordür ölçüsü etek parçalarının bolluğuna göre olacak.


135 KIZLARA ÖRGÜ BLUZ

Beden 110, 122 ve 134
122 beden ölçüleri parantez önünde, 134 beden ölçüleri ara çizgiden sonra. Tek sayı varsa her beden için geçerli.




Malzeme:
Pamuklu örgü ipi, merserize: 150 (200 – 250) g beyaz.
5 numara şiş, 4.5 numara tığ.

Düz yüz: Gidiş sırası düz, dönüş sırası ters
Düz ters: Gidiş sırası ters, dönüş sırası yüz
Haraşo düz: Gidiş ve dönüş sıraları yüz örülecek.
Ajur deseni: Örgü şifresine göre örün. Gidiş sıralarını sağdan, sola, dönüş sıralarını soldan sağa okuyun. Ok, örgü şifresinin yani örülen parçanın ortasını gösteriyor. Boydan 1. – 12.sıralar 1x örülecek, sonra örneğe göre 9. – 12. Sıralar tekrarlanacak, bu sırada her 9.sırada iki yandan 2'şer ilmek yüzden birlikte alınacak ve her 10.sırada birlikte örülen ilmeklerin önünden birer dolama yapılacak.



İşaret açıklaması:
▣ = 1 düz ilmek
⊟ = 1 ters ilmek
◎ = 1 dolama
◪ = 2 ilmek yüzden birlikte alınacak
■ = Gri karoların anlamı yoktur, daha iyi görmeniz için konmuştur.

Örgü denemesi: 18 ilmek ve 22 sıra düz yüz = 10 x 10 cm.
Arka parça: 54 (58 – 62) ilmek atın, düz ters örün: 1 dönüş sırası ilmeği ile başlayın. 7 sıra = 3 cm düz ters örün, sonra 9 sıra = 4 cm düz yüz örün, buna da 1 dönüş sırası ile başlayın. Düz yüz örmeye devam edin. 26 (30 – 36) sıra = 12 (14 – 16) cm sonra kol oyukları için birer işaret koyun. İşaretten 4 (6 – 8) sıra = 2 (2.5 – 3.5) cm sonra ortadaki iki ilmeği ajur deseni için işaretleyin: 1.sırada iki işaretli ilmeği birlikte yüz örün. Toplam 28 sıra = 13 cm olana dek örgü şifresine göre ajur deseni çalışın = 13 delik. Sonra 8 sıra = 3.5 cm düz ters örmeye devam edin, tüm ilmekleri kapatın.
Ön parça: Arka parça gibi örün ama ajur desenden sonraki 3.sırada orta 16 (18 – 20) ilmeği yüz ters kapatın ve iki tarafı ayrı ayrı örerek tamamlayın. Yaka yuvarlağı için her 2.sırada 1x 3 ilmek ve 1x 2 ilmek kapatın. Toplam 8




yüz ters ördükten sonra kalan 14 (15 – 16) omuz ilmeklerini kapatın. 2.yanı da aynı örün.
İşi tamamlayın:
Parçaları gerin, nemlendirin, kurutun. Omuz ve yan dikişleri kapatın. Yaka kenarına tığla 1 sıra sık iğne işleyin. Kol kenarlarına 1 tur zincir çekin, sonra 2. sırada değiştire değiştire 1 sık iğne ve 1 zincir çalışın. Her püskül için 12 cm boyda 3x ip kesin ve son turun zincirlerinden geçirerek bağlayın.


RESİMLİ DİKİŞ KURSU

116 YELEK ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 66 cm



Kumaş önerisi:
Tok duran kumaş.
Orijinal kumaş: Krep
Malzeme: Tela. 1 büyük dikişli çıtçıt. Astar parçası.
Patronu paftadan aktarın.
2 numaralı patronda gösterilen yırtmaçtaki dikiş çizgisi 36 bedene ait. Diğer bedenlere aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı: Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
Kumaş
1 Alt yaka ile birlikte ön parça 2x
2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Yan parça 2x
4 Kol patı 4x
5 Üst yaka ile birlikte ön pervaz 2x
6 Arka pervaz kumaş katında 1x
7 Cep 2x
a) Kuşak 2x



b) Kuşak köprüsü 2x

Astar parçası

8 Cep 2x

Tela için bkz. biçki planı.

Baskı payına tela ütüleyin.

Patron konturlarını kumaşa aktarın: Patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgileri) ile patronlarda gösterilen çizgi ve sayıları, iplik yolu dışında, kopya rulosu ve kâğıdı ile kumaşın tersine aktarın. Ön parçalarda kat ve çakışma çizgilerini, yan parçalarda yırtmaç çizgilerini iri teyel dikişiyle kumaşın yüzüne aktarın.

İşlem sırası:

= Kumaşın yüzü

= Kumaşın tersi

= Tela

= Astar

Teyel ve dikiş sırasında kumaş katlarının ön yüzleri üst üste gelecek. Dikişin başını ve sonunu makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Dikiş paylarına zikzak ya da overlok dikişle sürfile yapın.

Kumaş ölçüsü


Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,80				1,85

YELEK

Bir öneri: Yelek astarsız çalışıldı. İç yüzü daha şık olsun isterseniz dikiş payı kenarları ile pervaz ve baskı payı kenarlarına verev bant döndürün: Bandı boydan katlayın ve ütüleyin, kenarı arasına alın, dikin (1).

■ **Göğüs pensleri:** Ön parçalardaki pensleri sivri uca doğru dikin, iplik uçlarını düğümleyin. Pensleri alta ütüleyin.

■ **Ön ek dikişleri:** Yan Parçaları yüzü yüzünde ön parçaların üstüne koyun, ön ek dikişleri iğneleyin ve kapatın (2). Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve ön parçalara ütüleyin.




a, b parçalarının ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	80	82	84	89	88	12
b	18					4

■ **Cepler:** Astar cepleri cep pervazlarına dikin, döndürmek için dikişi biraz açık bırakın (3). Dikiş payını astara ütüleyin. Pervazı astarla birlikte kat çizgisinden dışa katlayın, yan ve alt kenarları üst üste dikin. Dikiş payını kesin, çıtlatın (4). Cepleri döndürün, ütüleyin. Cepleri ön ve yan parçalara iğneleyin. Yan ve alt kenarları üst üste dikin, üst köşelere küçük üçgenler dikin (5).

1




■ **Arka ek dikişler/yırtmaçlar:** Yan parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, arka ek dikişleri teyelleyin, yukarıdan yırtmaca kadar dikin, dikiş uçlarını sağlamlaştırın (6). Dikiş payı ile yırtmaç kenarlarına sürfile yapın. Yırtmaç pervazı ile alta bindirme payını içe ütüleyin ve 1 cm enden dikin, payları arka parçaya ütüleyin. Pervazı ve alta bindirme payını arka parçada teyelleyin, dıştan eğik dikiş çekerken alta bindirme payı ile pervazı da araya alın. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın (7).

■ **Omuz dikişleri:** Ön parçayı pens çizgilerinin arasından, yukarıdan

2


3




8 cm kesin. Omuz kenarlarını dikerek kapatın, dikiş 3 (8). Paylara birlikte sürfile yapın ve ütüleyerek ayırın.

■ **Şal yaka:** Ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, alt yakanın orta dikişini çekin (9). İç pervaz kenarına sürfile yapın. Alt yakayı arka ortadan başlayarak arka parçanın yaka açıklığına dikin, devamında ön pensleri kapatın. Dikiş payını


4



5





6




yuvarlak yerlerde çıtlatın (10), ütüleyerek açın. Pensleri öne ütüleyin. Ön pervazları yüzü yüzünde üst üste koyun, üst yakanın orta dikişini kapatın (11). Payları ütüleyerek açın. Arka pervazı yüzü yüzünde ön pervazların yaka açıklığına iğneleyin ve köşelerin arasından dikin. Ön pervaz payını köşelerde dikişin dibinden kesin (oklar) (12). Pervazların omuz kenarlarını üst üste dikin, dikiş 7, payı kesin, ütüleyerek açın (13). Pervazın iç kenarına sürfile yapın. Pervazı yüzü yüzünde ön parça-


7





8








lara ve alt yakaya iğneleyin, bu sırada üst yaka ve revere bolluk yedirin. Kenarları üst üste dikin, payları kesin, alt kenarda pervaz ucunun 2 cm önüne kadar. Dikiş paylarını yuvarlak yerlerde çıtlatın (14). Yakayı döndürün, pervazları içe yatırın.

Kenarları teyelleyin, ütüleyin. Ön parçaları kat çizgisinde ve alt yakada bombeli tutun. Pervazı teyelleyin (15). Arka yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin ve tam dikişin içinden geri dikişle üst üste dikin (16).

■ **Baskı:** Yırtmaç pervazını açın, baskı kenarına sürfile yapın, içe ütüleyin el dikişiyle bastırın.








Yırtmaç pervazını tekrar içe döndürün ve baskı payına dikin (17).


■ **Kol patları:**


Kol patlarını omuz dikişlerine iğneleyin ve dikin, dikiş sayısı 4 (18), payları ütüleyerek açın.

Kol patlarını yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin, omuz dikişleri ile yatay çizgiler üst üste gelecek (dikiş 5). Dikin, payları kesin ve patlara ütüleyin (19).

Henüz boştaki pat parçalarının alt kenarını 1 cm ende içe ütüleyin. Patları yüzü yüzünde önceden dikilmiş olan patların kol açıklığı kenarına iğneleyin ve dikin. Payları kesin ve çıtlatın. Patları kol oyuğu kenarlarından içe döndürün, kenarları teyelleyin, ütüleyin. İç pat kenarını pat ek dikişin üstüne teyelleyin. Dıştan pat ek dikiş oluğuna makine çekerken iç kenarı da araya alın (20). Pata kol açıklığı kenarı ve ek dikişi boyunca üstten 7 mm ende makine dikişi çekin.










■ **Kuşak köprüsü:**


Köprü şeridinin uzun kenarlarını ortaya ütüleyin, şeridi katlayın, tersi içte, dikin, kat kenarına dıştan makine dikişi çekin (21).


Şeridi iki parçaya kesin, uçlarına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Köprüleri ön ve arka ek dikişlerine iğneleyin, dikin, bitmiş boy 5.5 cm (22).



















■ **Kuşak:**

Kuşak parçalarını birbirine ekleyin, payları ütüleyerek açın. Şerdi boydan katlayın, kat kenarının 5 cm yanından dikin, dar uçlarını dikin (23). Uzun kenardaki dikiş arasından kuşağı döndürün, ütüleyin. Dıştan çevresine 7 mm enden dikiş çekin.

■ **Çıtçıt:** Çıtçıt tepesini sağ pervazda x işaretli yere dikin, ön parçaları üst üste bindirin, alt çıtçıt yerini işaretleyin, sol ön parçaya alt çıtçıtı dikin.






NASIL YAPILIR?

Fermuarların kısaltılması

Ayrılabilen fermuarlar da üst uçlarından kısaltılabilir. Eğer farklı uzunlukta bir fermuara gerek duyuyorsanız, ihtiyacınız olan uzunluğa en yakın, ancak daha büyük olan boydaki fermuarı alın ve kısaltın. Bunun için giysideki fermuar açıklığının boyunu açıklık başından sonuna kadar kenardan ölçün. Bu ölçüyü fermuarın alt ucundan başlayarak yukarı doğru fermuar dişlerinde ölçün ve fermuar bandının üstüne işaret alın. Metal fermuarlarda üstteki kapama parçalarını özenle açın, geriye doğru kıvırın, çıkarın ve kenara koyun. Yukardan işaretin 5 mm altına kadar olan dişleri bir kerpeten yardımıyla çıkarın. Son olarak kapama parçalarını yeniden takın ve pense ile sıkıştırın. Sentetik elyaflardan yapılmış fermuarlarda (kemik, plastik vb.) en üst kapama parçalarını ve gereken kadar dişi bir kerpeten yardımıyla çıkarın. Fermuarın aşağı kaymaması için üst uçları kalın bir iplikle sıkıca sararak dikin. Çok ince sentetik fermuarlarda diş yerine spiraller bulunmaktadır. Bu fermuarlar doğrudan üstten gerekenden 2 cm uzun olarak kesmelisiniz. Fermuarın üst kısmını dikişin içine alın ya da verev katlayarak tutturun.




NASIL YAPILIR?


Doğru ütü yapmak

"Terzinin dikişi kötü, onu iyi gösteren ütü" derler.
Bu söz bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Gerçekten de doğru ütü iyi dikiş kadar önemlidir. Kumaş ne denli hassas ise ütüde de o kadar dikkatli olmak gerekir. Bir aksilik olmaması için aşağıdaki noktalara özellikle dikkat etmelisiniz:

- Mümkün olduğunca kumaşın tersinden ütüleyin. Yüzden ütülemeniz gerektiğindeyse ütü bezi kullanın.
- Ütünün sıcaklığını daima ütülediğiniz elyafa göre ayarlayın. Keten ve pamuklu kumaşlar sıcak ütülenebilirler. Yün ve ipeği orta sıcaklıkta ütülemelisiniz. Kimyasal elyaflar, örn. naylon, oldukça ılık bir ütüyle ütülenmelidir, çünkü sıcağa karşı oldukça dayanıksızdırlar. Karışık kumaşlarda ütü sıcaklığını en hassas elyafa göre ayarlayın.
- Ütüden önce en iyisi kumaşı tamamen ütülemenizdir. (tersten)
- Garantiye almak için önce kumaştan bir parça üzerinde ütü denemesi yapın. Kumaşınızın buhar ve ıslaklığa ne tepki verdiğine de dikkat edin.
- Keten, pamuk, yün ve bazı karışımlı kumaşların düzelmesi için neme gerek vardır. Bunları nemli bir bezle ya da buharlı ütüyle ütüleyin. Ütü bezi nemli ama asla ıslak olmamalıdır. Ütü bezi ve kumaş tamamen kuruyana dek ütüyü sürdürün, çünkü bazı kumaşlarda nem istenmeyecek lekelere neden olabilir.
- Kabarık ya da şekilli yüzeyi olan kumaşları yumuşak bir zeminde ütüleyin ve basılmamalarına özen gösterin.
- İpek, viskon ve asetat bazlı kumaşları kuru ya da düşük buharda ütüleyin. Hiçbir şekilde ıslak bez kullanmayın, su lekeleri oluşabilir.
- Şifonu kuru ütüleyin, su değdiğinde büzüşür.
- Dikiş sırasında her işlemden sonra ütüleyin. Örneğin yan dikişleri kapamadan pensleri ütülemelisiniz. Etek baskısını yapmadan dikişler ütülenmiş olmalı. Son dikişi geçmeden önce yaka ve kol açıklıkları ütülenmeli.
- Dikişler önce ütülenip (1) sonra dikiş payları açıldığında (2) daha güzel görüneceklerdir.



ÖLÇÜ ALMAK



Patronun üste iyi oturması için düzgün ölçü almak çok önemlidir. İç çamaşırınızın üstünden ölçü alın ve belinize bir kuşak sarın.

❶ BOY ÖLÇÜSÜ
DİK DURARAK TEPEDEN, TABANA

❷ ÜST BEDEN
GÖĞÜSÜN EN KABARIK YERİNİN ÜSTÜNDEN

❸ BEL ÖLÇÜSÜ
BELE SARDIĞINIZ KUŞAKTAN

❹ KALÇA
KALÇANIN EN KABARIK YERİNDEN

❺ KOL BOYU
HAFİF BÜKÜLMÜŞ KOL OMUZ BAŞINDAN, DİRSEK ÜSTÜNDEN BİLEĞE KADAR

❻ OMUZ
BOYUNDAN OMUZ BAŞINA KADAR

DİKİŞ SÖZLÜĞÜ

İplik yolu: İplik yolu kumaşı boydan kat eden dokuma ipliği. Patronda iplik yolu düz çizgi ya da kenar ya da patrondaki ok işaretiyle gösterilir. Patronlar kumaşa iplik yolu çizgisini ya da oku uzun kumaş kenarına paralel konmalı.

Kat yeri: İkiye katlanan kumaşı kat yerini ifade eder. Patronda bu düz kenar kumaşın kat kenarı olarak gösterilir (biçki planında kesik çizgi). Biçerken bu kenara dikiş payı verilmez,model bu kenarda dikişsiz demektir.

Sürfile/temiz dikiş: Dikiş payı kenarına zikzak dikiş yapılarak kumaşın iplik atması önlenir. Sürfilenin alternatifi overlok dikiş çekmektir.

Geri kesmek: Üst üste konmuş dikiş payı kenarları dikişe doğru kesilir (geri kesme). Böylece dikiş, parça döndürüldükten sonra (cep ve yakada) basılır ve kumaşın yüzünde kabartı olmaz.

Pervaz: Kenar ve açıklıklara döndürülecek kumaş şerit. Kenar hangi formdaysa o şekilde biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz patronu olmaz, mesela ön parça ile birlikte biçilir ve oradan dikilir.

Teyel/dikiş/dış dikiş: Teyel, kumaş katlarını iri el dikişiyle birleştirmek. Dikiş, katları makinede dikerek birleştirmek. Dış dikiş, dikiş ya da kenar boyunca kumaşın ön yüzünden makine dikişi çekmek. Süs ya da dikiş payını sabitlemek için uygulanır.

Yedirmek/büzmek:
Yedirmek daha uzun bir dikiş kenarını daha kısa kenara uydurmak demektir.
Büzmek uzun bir dikiş kenarını büzerek kısaltmak demektir. Bu çizgiye makinede iri dikiş çekilir, üst iplik sıkıca tutulur ve alt iplik çekilerek kumaş büzülür.

Kumaşın tersi ve yüzü:
Kumaşın yüzü güzel görünen, renklerin yoğun olduğu yüzeyidir ve tüm modellerin üst tarafıdır. Kumaşı tersi mat, soluk ve içte kalan yüzeyidir.

Yüzü yüzünde: Bir kumaş parçasının yüzünden öteki parçanın yüzüne koymak. Kumaş parçalarının tersi yani iç tarafı dışta olur.

Döndürmek: Döndürme işlemi, iki parça kumaşın yüzü yüzünde dikildikten sonra tersine döndürülmesidir. Dikiş kenarların içinde kalır, çoğunlukla bir üst dikiş ister.


YENİ BEDEN NUMARALARINA GÖRE


Normal Beden	**cm**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**
Kısa Beden	**cm**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Uzun Beden	**cm**	**68**	**72**	**76**	**80**	**84**	**88**	**92**	**96**	**100**

Bu beden numaraları daha uzun veya kısa bedenler düşünülerek kol ve bacak boylarının daha iyi oturması amacıyla oluşturulmuştur. Uygulamada değişen bir şey yoktur. Siz 38 beden iseniz; 38x2=76 bedeni veya 38/2=19 bedeni çıkarmalısınız.


ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMİ


Kendi beden ölçülerinizi Burda ölçü tabelasında olanlarla karşılaştırın. Size en yakın olan ölçüleri seçin. Göğüs ve kalça çevresi ölçüleri en önemlileridir.







1 Boyun çevresi: Boyun çevresinin ölçüsünü almak için mezurayı köprüçük kemiğinin üstünden boyuna dolayın. **Göğüs çevresi:** Mezurayı göğüs üzerine en kabarık olduğu yerden koyun, koltuk altlarından geçirin ve sırtta hafifçe yukarı kaldırın.
2 Bel çevresi: Mezurayı bele sarın, ne çok sıkın, ne fazla gevşek tutun.
Kalça çevresi: Basenin en geniş olduğu yerden mezurayı sarın ve ölçü alın.







3 Ön bel uzunluğu: Boyun dibinden beldeki bandın üst kenarına kadar, göğüs ucunun üstünden geçirin.
Göğüs derinliği: Ön bel uzunluğunu ölçer gibi ölçün. Mezura göğüs ucunun üstünden geçecektir.
4 Arka boy: Hafif çıkık son boyun omurundan orta sırt boyunca beldeki kuşağın alt kenarına kadar ölçü alın.
Sırt genişliği: Kol başından kol başına yatay sırt ölçüsü. **Dikkat:** Dimdik dururken!
5 Omuz genişliği: Boyun kökünden (ok) omuz eklemine kadar (taraf çizgi) ölçün.
Üst kol ölçüsü: Üst kolun en kalın olduğu yerin çevresini ölçün. (İki koldan daha fazla geleni esas alın).
6 Kol boyu: Dirseğinizi hafifçe bükün, omuz başından bileğe kadar olan mesafeyi ölçün.



NORMAL BOYLU BAYANLAR İÇİN 168 cm

Beden	**cm**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Ön bel uzunluğu	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Göğüs derinliği	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sırt uzunluğu	cm	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Sırt genişliği	cm	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Kol uzunluğu	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

KISA BOYLU BAYANLAR İÇİN 160 cm

Beden	**cm**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Ön bel uzunluğu	cm	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Göğüs derinliği	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Sırt uzunluğu	cm	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Sırt genişliği	cm	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Kol uzunluğu	cm	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

BEBEK BEDENLERİ

Beden	**cm**	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**
Göğüs çevresi	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Bel çevresi	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Kalça çevresi	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Sırt uzunluğu	cm	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Kol uzunluğu	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Boyun çevresi	cm	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

KIZ ÇOCUK BEDENLERİ

Beden	**cm**	**122**	**128**	**134**	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**	**176**
Göğüs çevresi	cm	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Bel çevresi	cm	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Kalça çevresi	cm	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Sırt uzunluğu	cm	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Kol uzunluğu	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Boyun çevresi	cm	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

ERKEK ÇOCUK BEDENLERİ

Beden	**cm**	**122**	**128**	**134**	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**	**176**
Göğüs çevresi	cm	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Bel çevresi	cm	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Kalça çevresi	cm	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Sırt uzunluğu	cm	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Kol uzunluğu	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Boyun çevresi	cm	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

ERKEK BEDENLERİ

Beden	**cm**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**
Beden uzunluğu	cm	168	171	174	177	180	182	184
Göğüs çevresi	cm	88	92	96	100	104	108	112
Bel çevresi	cm	78	82	86	90	94	98	104
Arka genişliği	cm	90	94	98	102	106	110	115
Sırt uzunluğu	cm	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Kol uzunluğu	cm	61	62	63	64	65	66	67
Boyun çevresi	cm	37	38	39	40	41	42	43

UZUN BOYLU BAYANLAR İÇİN 176 cm

Beden	**cm**	**68**	**72**	**76**	**80**	**84**	**88**	**92**	**96**	**100**
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Ön bel uzunluğu	cm	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Göğüs derinliği	cm	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sırt uzunluğu	cm	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Kol uzunluğu	cm	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36



SİYAH& BEYAZ

İş kadını için kullanışlı ve klas kıyafetlerle karşınızdayız: Çizgili ve puanlı kumaşlar, minimalist ama kadınsı kesimler, heyecan verici detaylar bir arada.

FOTOĞRAF: NICOLE NEUMANN
PRODÜKSİYON: SUSANNE GUNDLACH



MANTO
Beden 44 – 52
Sıra dışı ama aynı zamanda klasik iş kadını tarzı: Dökümlü ince manto ya da gömlek/tunik. Kesimi bildiğimiz gömlek omuz robaları, takma cepleri ve manşetleriyle.

Kumaş: Viskon


GÖMLEK/ELBİSE
Beden 44 – 52
Havadar ve aynı zamanda iş yerine çok uygun. Yumuşak viskondan dökümlü, biye döndürülmüş manşet ve robaları olan bir model. Bolluğunu kuşakla kendiniz belirliyorsunuz.

Kumaş: Viskon



TUNİK
Beden 44 – 52
Tişört kadar feminen, klasik bluz kadar katı değil. Desenli pamuklu modelin omuzları fırfırlı.


Kumaş: Pamuklu



126

MAKSİ ELBİSE
Beden 44 – 52
Elegan bir yaz daveti, düğüne ya da tiyatroya giderken giyilebilecek bir seçenek: Kanat kollu, tek omuzdan kocaman fiyonklu, verev etekli elbise şahane bir siluet için birebir. Üst kısımda satenin mat, altta parlak yüzü önde.


Kumaş: Krep saten



125B

ELBİSE
Beden 44 – 52
Jarse elbisenin klasik versiyonu: Bol kanat kollar, yüksek bel dikişi, etekteki dengeli pililer sayesinde bu model çok rahat ve şık bir çalışma.

Kumaş: Jarse




123

PARÇALI ETEK
Beden 44 – 52

Kalem eteğe hoş bir alternatif: Çan eteği oluşturan parçalar süs dikişleriyle vurgulanıyor ve kemer yok, belde de aynı dikiş dikkat çekiyor. Daha ilginç bir model olsun derseniz parçaları farklı renklerden diker, süs dikişini yapmazsınız.

Kumaş: Streç krep




122

UZUN BLUZ
Beden 44 – 52

Düşük omuzlu, volan kollu modelin dikişi çok kolay, aynı şekilde kombinasyonu da öyle.

Kumaş: Jarse




124

MAKSİ ELBİSE
Beden 44 – 52

Çarpıcı bir desen: Elbiseyi oluşturan parçalar çiçekli ve çizgili kumaşlardan dikilmiş. Omuzdaki fiyonk abartılı geliyorsa yerine askı çalışabilirsiniz.

Kumaş: Pamuklu viskon



125A

TATİL KEYFİ

Bonbon renkleri, tropik desenler ve havalı kesimlerle tatil keyfini arttırın. Abartısız temel kombinasyonlarla iş yeri için de uyumlu bir koleksiyon.

MAKSİ ELBİSE
Beden 36 – 44
Omuz pencereli kıyafetler çok moda. Bu örneği çifte biyeyle süslü, beli lastikli ve uzun eteği silueti zarif gösteriyor.

Kumaş: Desenli polyester



110A


FOTOĞRAF: BODO RICKASSEL - PRODÜKSİYON: LAUREN DEYOUNG

BLUZ

Beden 18 – 22

Görkemli çünkü payetli kumaştan dikilmiş, düşük omuzlarıyla rahat bir havası var. Gündüz kargo pantolon üstüne, gece şık bir etekle giyilebilir. Sırttaki pencere hoş bir ayrıntı.

Kumaş: Payetli kumaş




109A

BUKLET CEKET

Beden 36 – 44

Dar kesimli, kısa ve astarlı model, yazlık buklet kumaşla asil bir tarzın temsilcisi. 7/8 boyda kolların uçlarına saçaklı bordür dikilmiş.

Kumaş: Buklet




104A

ŞORT

Beden 36 – 44

Belden pilili ve yandan cepli şort, ceketle aynı kumaştan. Püsküllü bordür detayı paça uçlarında tekrarlanmış. Düz beyaz bir bluzla daha sade bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Kumaş: Buklet




105B

PANTOLON-ETEK

Beden 34 – 44

Bu sezon anvelop trendi pantolon etek modasıyla birleşti. Modelin yan cepleri çok pratik.

Kumaş: Streç pamuklu




103A

ELBİSE

Beden 36 – 44

Hafif yüksek bel, evaze çizgi ve rafine kol detayı ile bu model şahane bir siluet yaratıyor. Diz altı boyu ile iş yerine de uygun bir seçim.


Kumaş: Streç pamuklu kumaş



101

BODY
Beden 36 – 44
Hem şirin hem baş döndürücü, düğüm detaylı jarse body ¾ kol boyu ve ince dantel bordürüyle çok çekici.


Kumaş: Jarse



106

TEK OMUZLU BLUZ
Beden 36 - 44
Asimetrik kesimli, çizgili bluz bel üstünde drapeli. Pilili bel altı eteği gözü okşuyor. Aynı kesim elbiseye de çok yakışıyor.

Kumaş: Jarse



108

BLUZ

Beden 36 – 44

Renkli palmiye desenli bluz kaftan stilinde. Ön eki ve pilileri dikkat çekici ayrıntıları.

Kumaş: Desenli polyester kumaş




112

TULUM

Beden 36 – 44

İlk bakışta atlayabilirsiniz ama tekrar bakınca tulum kumaşının deseninin hoşluğunu fark edeceksiniz. Düz kumaştan dikilmiş haliyle de çok hoş bir model.

Kumaş: Desenli viskon




113A

ELBİSE

Beden 34 – 42

Enseden askılı elbise: Spor şıklığın simgesi. Yatay ek dikişler, üçgen kenarlı kalın bel patı gibi pek çok hoş ayrıntıya sahip bir çalışma.

Kumaş: Pike



102



116 numaralı astarsız yelek patlıcan moru krepten dikilmiş ve kuşakla bele oturmuş. Ön parçayı şal yakası ve takma cepleri süslüyor.

Sıcak günler için eşsiz çözüm: Keten sezonun trend kumaşı, sade kesimler ve yürek hoplatıcı ayrıntılarla taçlanıyor.

ABARTISIZ GÜZELLİK

FOTOGRAF: ALEX KAHAN - PRODÜKSIYON: ANITA BAUER

YELEK

Beden 36 – 44

Hafif krep kumaşın asaleti bu dökümlü krep yelekte kendini ortaya koyuyor. Hem tatil hem kent sokakları için uygun bir seçim olan modelin beli kuşakla vurgulanıyor. Resimli Dikiş Kursu modeli.

Kumaş: Krep




116

PANTOLON-ETEK

Beden 36 – 44

Paçaları etek kadar geniş pantolon ile yeleğin uyumu mükemmel. İş yerine de gönül rahatlığıyla giyebileceğiniz bu kombinasyonu tişört, kot ceket ve spor ayakkabı ile de kullanabilirsiniz.

Kumaş: Krep



117

TEK OMUZLU ELBİSE

Beden 36 – 44

Kendinizi bir tanrıça gibi hissetmek istiyorsanız hafif yüksek belli, tek omuzlu bu elbiseyi dikin ve giyin! İnce viskon jarse model sıcak yaz geceleri için ideal seçim.

Kumaş: Viskon jarse



107

107 numaralı elbisenin drapeli bandı asimetrik askı olarak tek omuzdan geçiyor. Büzgüleri önceden teyelleyerek dikiş sırasında kaymasını önleyin.



TUNİK ELBİSE

Beden 36 – 44

Bu tunik elbisenin başlıca özelliği balon kolları ve yan parçalardaki volanları. Büzgülü sıfır yakasının altındaki açıklık ucu püsküllü kordonlarla bağlanıyor. Daha sade bir görüntü için düz beyaz ketenden de dikebilirsiniz.

Kumaş: Desenli pamuklu



114

PANTOLON-ETEK

Beden 34 – 44

Kum rengi pamuklu kumaştan dikilen çizgili pantolon-eteğin öndeki biriti çıtçıtlı. Eteğe hoş bir alternatif.

Kumaş: Çizgili pamuklu




103B

TULUM

Beden 36 – 44

Düz paçalı, geniş yaka ve bel patlı tulum pratik, rahat ve havalı bir model.


Kumaş: Sentetik karışımlı keten



113B

MİDİ ETEK
Beden 36 – 44
50'li yılların feminen eteklerini anımsatan, astarlı, keten bir yazlık etek. Dantel robaları ve nervürleriyle çok göz alıcı bir çalışma. Önden düğmeli olduğu için bacak dekoltesinin azlığı ya da çokluğu size kalmış.

Kumaş: Keten



118



Oyuncaklı ayrıntılarına karşın 118 numaralı eteğin dikişi kolay. Kalçadaki nervürleri, büzgülü roba ek dikişi ve uygun renkli bel bandı çok uyumlu. Modelle uyumlu çizgili kumaş bulamazsanız çizgilerin yerine renkli ve desenli bordür dikebilirsiniz.

KAFTAN
Beden 36 – 44
Elbise olarak da giyilir, pantolon üstüne tunik olarak da. Yan yırtmaçlı modelin ön eki dikişli pililerle süslü. Keten kumaşın ayrıcalığı da cabası.

Kumaş: Keten




111

CEKET

Beden 36 – 44

Bisikletçi montu ile yazlık blazer karışımı hoş bir çalışma: Yakasız model, kısa reglan kollarıyla iş yeri için çok uygun. Asimetrik fermuarı ve çıtçıtları, dar bel dikişleri cekete ayrı bir ağırlık kazandırmış.

Kumaş: Viskon keten



104B

GÖMLEK

Beden 48 – 56

Düz kesimli keten erkek gömleğinin omuz dikişleri öne dönük, takma göğüs cepleri ve kemik düğmeleri çok şık. Modeli poplinden dikerseniz daha küçük düğme kullanın. Desenli pamukludan Hawai gömleği bile olabilir.

Kumaş: Keten




128

PANTOLON

Beden 48 – 56

Rahat kesimli, paçalara doğru daralan pantolonun gömlekle uyumu tartışılmaz!

Kumaş: Keten



129

129 erkek pantolonunun arka cepleri kapaklı ve dekoratif düğmeli. Arka pervaz dikişiyle modelin bolluğunu ayarlamak kolay

MAVİ MUCİZE

Origami kalem kutuları çalışma masamızı şenlendiriyor.



KALEMLİK YAPIYORUZ:




Malzeme:
"Flip Flop" boya (her bakışta farklı renkmiş gibi görünen boya), fırça, siyah kalın karton, falçata, patchwork cetveli, çift taraflı yapışkan bant.




1. Adım:
Boyayı fırçayla kartona sürün ve kurumasını bekleyin. Bu boyanın etkisi en çok koyu renk zeminde ve bombeli objelerde belli olur.




2. Adım:
Ölçüleri aktarın (küçük: 10x 26 cm, büyük 20x26 cm).




3. Adım:
Dikdörtgenleri cetvel ve falçata ile kesin.



4. Adım:
Dikdörtgenlerin arka yüzünü üstten ve alttan 6 cm ende şeritlere bölün ve bağlayın. İşlemi tekrarlayın. Son şerit 2 cm, yapıştırılacak kısım.



5. Adım:
Falçata ile tüm çizgileri dikkatlice sıyırın.



6. Adım:
Sıyrılmış çizgilerden kartonu cetvel yardımıyla katlayın.



7. Adım:
Keskin kenarlar elde etmek için cetveli kenarlara bastırın.



8. Adım:
Son olarak boyalı tarafa çift yüzlü yapışkanlı bant yapıştırın ve kalemliğin kenarlarını yapıştırın.



Mavi Anemon Çiçeği Kremi Sinoz'dan 65 TL.



Sağlıklı bronzluk için Bioderma Photoderm Bronz Dry Oil 149.50 TL.



İkisi bir arada eyeliner kalem Essence'dan 17.90 TL.

Işığın yansıması
Vakko 2018 Yaz sezonunu yoğun ve canlı renkleri içeren yepyeni oje koleksiyonu "Vakko L'Oje" ile karşılıyor.



Dörtlü wet n wild far paletleri Gratis Mağazaları'nda, 22.90 TL.



Makyaj artık saçlarda
Tüm trendleri takip edip uygulamayı seven, hissettiği gibi yaşayan genç kızlar pembeden maviye, mordan kırmızıya Colorista Hair Makeup'ın tüm renkleriyle festival ruhunu saçlarına taşıyorlar!



Güvenli güneş
Farmasi Laboratuvarları'nın geliştirdiği Dr. Cevdet Tuna paraben, boya ve parfüm içermeyen güneş ürünleri, güneşin neden olduğu tehlikeleri önlenmeye yardımcı olurken özel formülüyle yüksek koruma sağlıyor.


Lavanta tarlalarından
Sarp ve mis kokulu L'Occitan'ın üst notalarında karabiber, lavanta orta notalarında muskat, tarçın, alt notalarında ise tonka fasülyesi bulunuyor. Satış fiyatı 271 TL.



Yüksek koruma
Hafif yapılarıyla kolay sürülen ama cilde adeta bir koruma bandı çeken SunOzon, üstün içeriği ve uygun fiyatıyla tüm Türk kadınlarını müthiş etkili bir güneş korumasına alıyor. Rossmann Mağazaları'nda.



Gece bakımı
Derinlemesine bakım yapan özel dokusuyla Diadermine Hydralist Gece Boyu Nem Bakımı, arzu ettiğiniz ışıltılı, aydınlık ve yumuşak cilde kavuşmanız için etkili bakım gerçekleştiriyor.



Besleyici vücut losyonu
Üzüm çekirdeği yağı, ginkgo biloba ve üzümlerden elde edilen, antioksidan Polifenoller yönünden zengin Caudalie The des Vignes mikro dolaşımı arttırarak, cildi derinlemesine nemlendiriyor, cildinize ışıltı ve konfor hissi veriyor. Satış fiyatı 140 TL.



Okyanusun gücü saçlarınızda
Yeni Schwarzkopf Beology, her saçın ihtiyacına yönelik Onarıcı, Nemlendirici ve Pürüzsüzleştirici & Kusursuzlaştırıcı olmak üzere 3 farklı bakım sistemi ile 3 boyutta değişim vadediyor.



Efsanevi kahveler
Bu bayramda saçlarınız daha zengin bakım ve renkler sunan L'Oréal Paris Excellence Creme "Efsanevi Kahveler" koleksiyonu ile ışıldasın!



Çok şık!
Paşabahçe Mağazaları, Türkiye'nin tarihi ve kültürel varlıklarına yer verdiği 'Camda Dünya Mirası' koleksiyonuyla ürünlerini tarih ve sanatseverlerle buluşturuyor.



Tıraş bakımı
Bu Babalar Günü'nde babanıza NUXE Men serisiyle doğal bir tıraş deneyimi yaşatın.

Kendinize iyilik yapın
Sadece Antartika'da yaşayan Kril'den elde edilen antioksidan etkili astaksantin içeren Omega-3 takviyesi NBL Krill Oil, size kendinize iyilik yapma fırsatını sunuyor.





Mikrofon şişe
Dalin'in Geleceğin Yıldızı serisindeki "Mikrofon Şişe" ile çocuklarınız banyo keyfi yaparken adeta bir star edasında şarkı söyleyerek çok eğlenecek.





Laktozsuz kefir
Altınkılıç Laktozsuz Kefir, hem sindirim sistemini destekleyen hem de süt şekerine hassasiyeti olan bireylerin rahatça tüketebileceği bir ürün.

İstenmeyen kokulara elveda
Profilo UltraFresh Çamaşır Makinesi, havalandırma etkisiyle giysilerin üzerine sinen istenmeyen kokuları su ve deterjana gerek kalmadan yok ediyor.

Kazanlı ütü
Singer'in SHG 2627 Kazanlı Ütü modeli refil su haznesi ile sınırsız su takviyesi ve kesintisiz buhar gücü sağlıyor.





Tamirat ustası babalara
Panasonic'in profesyonel el aletleri serisi ile şimdi Babalar Günü'nde tüm babalara harika bir sürpriz yapmanın tam sırası.

Güç elinizde
Karaca Vantuz, güçlü motoru sayesinde evdeki en ufak, kiri tozu bir hamlede temizlerken, sessiz yapısıyla çevredekileri rahatsız etmiyor.



burda Plus FS/2018

İLKBAHAR/YAZ

Sayı 2018/01 8.90 TL

burda

büyük beden

44-54 bedenler arası



Arşivden seçtiklerimiz: En çok beğenilen modellerden küçük bir grup

ŞİMDİ BEDENİNİZE OTURACAK
Adım adım açıklamalarıyla kapaktaki bluz tam size göre!

SİZE AİT ZAMANLAR
Dinlenerek geçireceğiniz saatler için çok rahat jarse giysiler

SON MODA ELBİSELER
İş yerinden plaja, herkese yakışacak özel kesimler

BİRBİRİNDEN ŞIK
27 model

Tulumdan rafine cekete, sezonun en gözde ve güzel modelleri

Bayilerde

www.burda.com.tr www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

DB
DOĞAN BURDA DERGİ



Kız çocuklarına çok şık elbise modelleri Marks&Spencer'da 149.95 TL.



Yaz hikayelerini şehirde de yaşamaya devam etmek için Eastpak çantalar 199 TL.



Buruşuk bilgisayar çantası Chumac 79 TL.



Love my body elbiseleri ile film karesi gibi romantik bir yaz mümkün. Bu elbisenin fiyatı 599.90 TL.



Şıklığınızı tamamlayacak ayakkabı seçenekleri Flo'dan 99.99 TL.



Elbise şıklığı
Yazın kendini hissettirdiği bugünlerde anneler ve kızlarına özel elbise, gömlek, tayt kombinleri sunan Trendyol; pembe, turuncu, yeşil, mor, kırmızı, sarı gibi canlı renkleri başrole taşıyor.



Eyvah mezun oluyorum!
Heyecan dolu bir kariyere atılmadan önce son ve en gösterişli durak olan mezuniyet baloları için Oleg Cassini'de sezon trendlerine uygun onlarca mezuniyet kıyafeti yer alıyor.



İncecik keyif
Penti, incecik ve yumuşacık şort pijama setleriyle yaza merhaba diyor. Rahatlık sunan setler eğlenceyi de eve taşıyor.



Gündüzden geceye
Moda dünyasının dikkat çeken yerli markalarından Just Like You, 2018 İlkbahar-Yaz kreasyonu ile günün her anında şıklığı hedefliyor.

Babası ve oğlu
Koton, Babalar Günü'nü gelenekselleştirdiği Babası ve Oğlu Koleksiyonu'nun yeni sezon tasarımlarıyla kutluyor. Babalar Günü hediyesi için 13 farklı seçenek sunan koleksiyon 'Babam ve Ben' teması altında mağazalarda.





Yaz kampı
KidzMondo'nun yaz kampı bu sene de farklı, heyecanlı, eğlenceli ve öğrenceli! Yeni nesil öğrenme modeli Steam ile birbirinden keyifli aktiviteler çocukları bekliyor.



Çifte bayram
"Dünyayı Bir Bilene Sor" mottosuyla seyahat tutkunlarına dünyanın kapılarını açan Prontotour, Ramazan Bayramı'nda çifte indirim kampanyasıyla çifte bayram yaşatıyor.



Stil Akademisi
Tüba Gün tarafından düzenlenen, Bernina dikiş makinelerinin kullanıldığı Türkiye'nin ilk ve tek tasarım, dikiş ve stile dair bilgilerin verildiği mobil tasarım/dikiş/stil atölyelerine katılmak için www.stil-akademisi.com veya instagram/tubagun hesabını takip ederek, iletişime geçebilirsiniz.




Farkındalık Festivali
Her ay Türkiye'nin birbirinden güzel cennet köşelerinde gerçekleşen Farkındalık Festivali'nin Haziran ayındaki durağı Antalya. Masmavi bir deniz ve yemyeşil palmiye ağaçları arasında kuş seslerini dinleyebileceğiniz Akra Barut Otel sizleri bekliyor.




Minikitaplar çoğalıyor!
Can Yayınları'nın bugüne kadar birçok kült eseri okuyucuyla buluşturduğu formatı ve tasarımıyla kitapseverlerin beğenisini kazanan Minikitaplara 18 kitap daha eklendi. Böylelikle Minikitap sayısı 55'e yükseldi.

Sağlığınıza dokunun
Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi, hastalar için özel olarak geliştirilen Koç Healthcare mobil uygulamasıyla tüm medikal kayıtları tek bir dokunuşun altında topluyor. Koç Healthcare, randevu alımından Radyoloji, Patoloji ve laboratuvar sonuçlarına, ilaç kullanım takibinden hizmet değerlendirmesine kadar uzanan geniş fonksiyonlarıyla hastalara kolaylık sunuyor.






Babalar Günü paketleri
Divan, Babalar Günü için özel olarak hazırladığı konaklama paketleri ve fırsatlarıyla babalara unutulmaz bir hafta sonu yaşatmayı vaat ediyor.



Tatilde kitap keyfi
Fatma Meriç Demirel'in hayal gücünü paylaştığı "Küçük Cadı Melis Tatilde"son sayfasına kadar çocukların ellerinden bırakamayacağı bir kitap.



Efsane lezzet
Cihangir'in efsane pastanesi Savoy, köklü tarihi ve ilk günden bugüne değişmeden kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetleriyle geri döndü.



Cesur kadınlarla tanışın!
Kate Pankhurst tarafından kaleme alınan ve Büyülü Fener Yayınları etiketini taşıyan Dünyayı Değiştiren Olağanüstü Kadınlar raflarda.

Sergi zamanı
Ressam, heykeltıraş ve gravür sanatçısı Ali İsmail Türemen "Rağmen Mavi" başlıklı retrospektif sergisi ile 15 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'ne konuk oluyor.



Gelecek sayı

… TEMMUZ **2018**



Afacan kardeşler
Yaz, güneş ve deniz. Ufaklıklar için plaj modası.



Süper kadınsı
1958 yılı modasına özgü hareketli çan etekler her daim büyüleyici.



ALTMIŞLI YILLARIN YAZ MODASI: YAZIN KEYFİNİ NOSTALJİK EVAZE ELBİSELER VE BONBON RENGİNDE RETRO STİLLE ÇIKARTIYORUZ.



Tatil günleri için
Asya desenli kumaşlardan Hippi esintili rahat kesimler.

Mavi dünya
İş yeri, yemek, şehir sokakları ya da kokteyl. Su rengi tonlarında kıyafetlerle 7/24 stilinizi koruyun.





Folklor ateşi
Keten, bordürler, volanlar. 44 – 52 bedende keyifli, özgüven yansıtan modeller.

FOTOĞRAF: ASTRID OBERT (2); JOHANNES GRAF (2); ALEX KAHAN (2)

Babalar Günü

100 Hediye önerisi

Kahraman babam...

# #
TAK SANA YAKIŞANI

ATASAY
1937



BİLEKLİK

399 TL

~~799 TL~~

VLRG29BZ00020-2229492
925 Gümüş / 7.00 gr
CZ Taşlı

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Bu kampanya 5-30 Haziran 2018 tarihleri arasında kampanyaya katılan Atasay mağazalarında ve atasay.com'da geçerlidir. Ürün fiyatı 16.05.2018 tarihli Amerikan Doları ve has altın kuru baz alınarak hesaplanmıştır. Ürün boyu ölçülerine göre gram ve fiyat değişiklik gösterebilir. Kampanya ürünleri mağaza stokları ile sınırlı olup başka bir kampanya ile birleştirilemez ve kullanılamaz. İlanda kullanılan ürün fotoğrafları, baskı ebadına orantılı olarak büyütülmüştür. Ürün renkleri baskı kalitesine göre farklılık gösterebilir. Atasay kampanyalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Fiyatlara KDV dahildir.



CANIM BABAM

İlk aşkımız babalarımıza bir gün değil, her gün sımsıkı sarılmak gerekiyor. En büyük sevinçleri ve en derin üzüntüleri en son babalar duyar belki ama onların kucağına koştuğumuz an; her ne olursa olsun sapasağlam yanı başımızda dururlar. İlk kez 'baba' dediğimiz günden, baba ocağından ayrılışımıza kadar ve tüm hayatımız boyunca arkamızda olduklarını bilmek sahip olduğumuz en değerli duygu belki de. Sırf biz daha iyi olalım diye her zorluğun karşısında dimdik duran babaların günü bugün ve onlara değerli bir anı bırakmak mutlulukları katlayan bir borç bizim için.

Onların yüzündeki gururlu gülümsemeyi görmek için babanızla oturup eski fotoğraflara bakmak ve onun defalarca anlattığı anılarını tekrar tekrar dinlemek onlara yeter elbette. Yine de çocukluk kahramanınız için en kullanışlı hediyeyi arıyor olabilirsiniz çünkü bugün ona bir armağan verip, gözlerindeki çocuksu ışığa şahit olmak ve bir kez daha her şey için teşekkür etmek gerekiyor; bu teşekkür bir güne sıkıştırılmayacak değerde olsa bile.

Babalar ne derse o olur! Seçimleriniz tamamen onun hobilerine ve zevklerine hitap edilebilesin diye 100 hediye alternatifi hazırladık; aralarından ona en yakışanı bulacağınıza eminiz. Biricik kızı yanında olmadığında bile, sevginizi yanından hiç eksik etmeyecek bir yanı olsun hediyenizin. Tıpkı eskisi gibi kollarınızı iki yana açıp 'seni bu kadar çok seviyorum' demeyi ihmal etmeyin. Bize güçlü olmayı onlar öğretti, canımız kahramanlarımız!

Babalar Günü'nüz kutlu olsun! İyi ki varsınız…

YAYIN DİREKTÖRÜ
Ferhan Kaya Poroy

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Filiz Şeref Kulu

YAYIN YÖNETMENİ
(Sorumlu) Gözde Kaynak

GÖRSEL YÖNETMEN
Koray Gökkaya

HAZIRLAYANLAR
Nevin Sarıpınar, Gülru İncu

HER ANI GÜZEL OLSUN!

Güneşli



TOM FORD GÖZLÜK, ₺1810

Mis kokulu



LE PETIT MARSEILLAIS DUŞ JELİ, ₺16.15

Başarılı



CROSS DOLMA KALEM, ₺575



NIKE SNEAKER, ₺600

Sporsever

Şık



BROOKS BROTHERS KRAVAT, ₺495



ATASAY YÜZÜK, ₺560



Sevgi dolu

KOTON TIŞÖRT, ₺29.99



BEYMEN CLUB ₺299

VILEBREQUIN ₺655

*Renk*KATIN

Hayata neşe katmak şart! Stil sahibi babanızın gardırobunda gökkuşağı etkisi yaratın.



MARKS&SPENCER ₺169.95



BROOKS BROTHERS ₺595



BENETTON ₺129.99



COLUMBIA ₺629.90



KİP ₺159



BANANA REPUBLIC ₺329.95

SPORTİF DURUŞ



DAMAT ₺199



GAP ₺129.95



KOTON ₺44.99



HEMINGTON ₺399

İşte ASALET

Çalışırken de yanında olmalıyım diyorsanız, ofisine şık bir aksesuar alabilirsiniz.



BEYMEN NOT DEFTERİ, ₺ 165



KARTELL GAZETELİK, ₺ 1197.70



CHRISTOFLE 2'Lİ KİTAP TUTACAĞI, ₺ 2580



STEELFORME VAZO (BRANDROOM), ₺ 925



BUN DESIGN SAAT, ₺ 54



LEXON MASA SAATİ, ₺ 295



HIREF OFİS SETİ, ₺ 575



CUMBA SELECTION MASA LAMBASI, ₺ 397.97



JO MALONE ODA KOKUSU, ₺ 350



TUMI EVRAK ÇANTASI, ₺ 2549



BOTTEGA VENETA KARTVİZİTLİK, ₺ 1225



PARKER DOLMA KALEM, ₺ 195

SCRIKSS DOLMA KALEM, ₺ 84

SHEAFFER DOLMA KALEM, ₺ 439

GRAF VON FABER CASTELL TÜKENMEZ KALEM, € 365



VAKKO TAVLA, ₺ 1450



TROIKA MASA AKSESUARI, ₺ 220


adidas
oneteam


head&shoulders
MEN
ULTRA
Old Spice
%100


P&G



PLANTRONICS KULAKLIK, ₺269



LENOVO MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR (TEKNOSA), ₺7999



FUJI FİLM INSTAX MİNİ FOTOĞRAF MAKİNESİ, ₺399



CANON FOTOĞRAF MAKİNESİ, ₺2499

Hobi ZAMANI

Büyümeyen çocukların da hobileri olması gerektiğini unutmuyoruz değil mi?



FRENDS KULAKLIK, ₺699



MARSHALL KABLOSUZ HOPARLÖR, ₺1249



CELESTRON TELESKOP, ₺3630

MARLEY MÜZİK SİSTEMİ, ₺1099



PAUL SMITH TELEFON KILIFI, ₺725




GOPRO AKSİYON KAMERASI (İNCEHESAP.COM), ₺2049



TCHIBO PİKAP, ₺499.95




1 9 1 7



Bakımlı BABAM

Her zaman bakımlı ve her zaman özenli... Yakışıklı babanız için ideal seçimler.



REMINGTON SAKAL DÜZELTİCİ, ₺399.90



BABOR AFTER SHAVE, ₺196



CREED TIRAŞ SABUNU, ₺537



PHILIPS TIRAŞ MAKİNESİ, ₺175

MOSER KULAK BURUN KILI KESME MAKİNESİ, ₺89.99



AVON EDT 75 ML, ₺51.50



JIMMY CHOO 100 ML PARFÜM, ₺455



LR TIRAŞ SONRASI BAKIM BALSAMI, ₺32.90



ARNICA ERKEK BAKIM SETİ, ₺159



BRUCE WILLIS 50 ML PARFÜM, ₺115.90



HOS N.004 75 ML PARFÜM, ₺1975



DIOR DEOSTICK, ₺179



ROWENTA ERKEK BAKIM KİTİ, ₺249.80



BRAUN VÜCUT TÜY KESME MAKİNESİ, ₺189



FARMASI QUATTRO ARIA 110 ML PARFÜM, ₺110



L'OCCITANE CEDRAT EAU DE TOILETTE 100 ML, ₺271



GOLDMASTER KİŞİSEL BAKIM SETİ, ₺49.99



BABYLISS ŞARJLI SAÇ KESME MAKİNESİ, ₺169

Babaların doğasına göre duş jeli



Babanın tarifi imkânsız bir kokusu vardır. Güç kokar, gücün içinde saklı şefkat kokar. Güven kokar. Cesaret kokar. O kokuyu asla yakalamayacağımızı biliyorduk ama duşta iyi hissetmeniz için elimizden geleni yaptık.

Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarız.





NEIL BARRETT



FOSSIL
₺1590



BRAND WHO ₺395



EASTPAK ₺779



VALENTINO ₺1575



DIESEL ₺1530

Asker ANILARI

Erkekler için askerlik anılarının yeri başkadır. Belli ki moda dünyası onların nostalji yapmasını istiyor.



THINK POSITIVE ₺190



MUDO ₺189



GAP ₺99.95



KOTON ₺59.99

DOCKERS BY GERLI ₺89.99



DAMAT ₺249



NETWORK ₺1095



NEW ERA
₺109.90

NAVA
₺499





BENETTON ₺199.99

Kamuflaj desenini iddialı bulanlar için haki tonları ve camel birlikteliği iyi seçenek.



BERNHARD
H.MAYER
₺5490



BANG&OLUFSEN
₺1799



MARKS&SPENCER ₺99.95

DSQUARED2
₺2225





MSGM
₺575



MANGO ₺119.99



ATASAY
₺499



BEYMEN CLUB ₺279



DIVARESE ₺799



COLUMBIA ₺299.90


PAUL SMITH


H&M ₺299


BEYMEN CLUB ₺899


VAKKO ₺4690

Yap bir ŞIKLIK!

Günlük ve iş hayatında şıklığa önem veren babalar için en ideal hediye şüphesiz ki trendi bir ceket.


MANGO ₺399.99


MUDO ₺259


KİP ₺599


CACHAREL ₺1199


CERRUTI


NETWORK ₺899


BROOKS BROTHERS ₺3995


ZARA ₺299.95

Geri Sayım Başladı!

Çok yakında sizlerleyiz...

5.
LEVENT

Gym Cardio • Free Weight • Aerobik Studio • Pilates Reformer • Spinning Studio
Crossfit Alanı • Kapalı Havuz • VIP Soyunma Odası • Sauna • Buhar
Güneşlenme Terası • Amatrra Spa • Otopark • Cafe



Kurucu üyelik avantajları için hemen arayın!

Pasifik
FITNESS

5. LEVENT

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Güzeltepe (Mevkii), TEM Alibeyköy Kavşağı, Eyüp / İstanbul

0554 161 1772

www.tdatlas.com.tr

DİVAN RESIDENCE AT BOMONTİ PLAZA I CARRERA BELLEVUE I MERCURE ISTANBUL CITY BOSPHORUS I ELYSIUM RESIDENCE
TERRACE RESIDENCE I HAYATTEPE RESIDENCE I ETİLER



HER DEVRİN KAHRAMANI

Şişecam'ın global tasarım markası Nude'un kristal cam tasarımları, Babalar Günü'nde farklı hediye arayışında olanları bekliyor. Star Wars hayranı babaların koleksiyonu Nude İkon Koleksiyon Star Wars serisi ile tamamlanıyor. Nude markasının İkon Koleksiyonu her bir büstün bir adet büyük ve bir adet küçük olmak üzere iki farklı versiyonuna sahip.

MODERN MİNİMALİZM

Türkiye'de smart casual giyiminin öncü markası Avva, Babalar Günü için, seçili ürünlerde 1 Alana 1 Bedava kampanyası başlattı. Yeni sezonda yumuşak renkler, jeanler, turuncu, krem, soluk kırmızı, sıcak pembe, lacivert, amazon yeşili, sarı, açık griler dikkatleri çekiyor. Koleksiyonda gömlekler, tişörtler, jean ve spor kesimli pantolonlar ile yelekler birbirleriyle uyumlu bir şekilde kombine edilebiliyor.



STİL SAHİBİ BABALARA

Brooks Brothers tasarımlarında, bu senenin moda renklerinden gri, lavanta, mercan ve sarı tişörtler, chino pantolonlar ile şıklıkta iddialı babaların stiline renk katıyor. Chino pantolonları kombinleyecek farklı renklerdeki kemerler ve şapkalar alternatifler arasında yer alıyor.




DOĞA SİZİ ÇAĞIRIYOR

Rahat ve şık tişörtler, trikolar, desenli gömlekler ve bunlara eşlik eden fonksiyonel pantolon ve şortlar… Babalar Günü hediyesi olmaya aday bu ürünler, Karaca mağazalarında sizleri bekliyor. Özgür ruhlu, yolculuğu, sporu, adrenalini seven erkekler için tasarlanan Seyyah Koleksiyonu ise ilhamını adrenalin yüklü sporlardan alıyor.

ÇOK TARZ

Atasay Vive Le Roi tasarımı altın ve siyah pırlanta detaylı deri bileklik, 1-30 Haziran tarihleri arasında 799 lira yerine 291 liraya satışa sunuluyor. Gündüz ve gece şıklığının vazgeçilmez aksesuarı olmaya aday olan bu bileklik, siyah pırlanta ve derinin uyumunu gözler önüne seriyor.





BABAYA KAVUŞMAK BEKLETİLMEYE GELMEZ

Siz sevdiklerinize daha çabuk kavuşun diye biz hep çalışıyoruz.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak
%82,3 zamanında kalkış oranı ile dünyada
8'inci sırada yer almaktan gurur duyuyoruz.*

*Havacılık sektöründeki değerlendirmeleriyle dünyada referans olarak kabul edilen OAG'nin 2017 araştırmasına göre.



İSTANBUL
SABİHA
GÖKÇEN



LEZZETTEN ÖDÜN VERMEYİN

Brasserie Polonez, Palladium ve Bağdat Caddesi'nden sonra Avrupa yakasında Vadistanbul AVM'de lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Dünya mutfağının en lezzetli yemeklerinin yanı sıra herkesin favorileri arasına girmeyi başaran hamburger ve restoranın özel ürünü Chateau Briand, çocukların vazgeçilmezi Kids Menü ve çikolatalı suflesiyle Brasserie Polonez, Babalar Günü'nde tüm aileyi bekliyor.



KUSURSUZ TASARIMLAR

Damat'ın su itici ve leke tutmaz Nanocare gömlekleri, sedef düğmeleri ve İtalyan kumaşları ile her erkeğin dolabında olması gereken en vazgeçilmez parça. Kırışmama özelliği sayesinde her yere rahatça taşınabilen ve uzun saatler boyunca giyilebilen Travel Serisi gömlekler ise toza, kire, suya ve lekelere karşı koruma sağlıyor.



FİNAL HEYECANI YAŞANDI

EuroLeague Basketball'un 'Özgüven Sponsoru' Head&Shoulders, Euroleague Final Four'da yarışan takımlara desteğini 'Kazanmak Kafada Başlar' diyerek ve binlerce basketbolseveri bu heyecan için bir araya getirerek gösterdi. Şampiyonluk için yarışan takımlar Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı ile Real Madrid'e İstanbul'da düzenlediği maç izleme organizasyonu ile destek oldu.



ERKEKLERE ÖZEL

Fransızların vazgeçilmezi Marsilya sabunundan doğan ve doğal, modern ve çevreci bir markaya dönüşen Le Petit Marseillais'de artık erkeklere özel duş jelleri de var. Seri, Mineraller ve Sedir Ağacı, Ardıç Ağacı ve Füjer, Nane ve Limon Ferahlığı olmak üzere dört farklı çeşitten oluşuyor.



AKTİF HAYAT

TD Atlas Grup 2005 yılında Pasifik spa markasıyla başladığı spor ve wellness hizmetlerini bugün Pasifik Fitness, Amatrra Spa ve Carrera Bellevue markalarıyla İstanbul'un en özel noktalarında ve son olarak 5. Levent şubesiyle sporseverlerle buluşturuyor. Projede gym&cardio, free weight, cross fit, aerobik studio alanları, kapalı havuz, güneşlenme terası, buhar, sauna otopark ve kişiye özel programlarla hizmet veriyor.


AVVA